

Symantec NetBackup™ LiveUpdate ガイド

リリース 7.6



このマニュアルで説明するソフトウェアは、使用許諾契約に基づいて提供され、その内容に同意する場合にのみ使用することができます。

マニュアルバージョン: 7.6

法的通知と登録商標

Copyright © 2013 Symantec Corporation. All rights reserved.

Symantec、Symantec ロゴ、チェックマークロゴは、Symantec Corporation またはその関連会社の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

このシマンテック製品には、サードパーティ（「サードパーティプログラム」）の所有物であることを示す必要があるサードパーティソフトウェアが含まれている場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。サードパーティプログラムについて詳しくは、この文書のサードパーティの商標登録の付属資料、またはこのシマンテック製品に含まれる TRIP ReadMe File を参照してください。

本書に記載する製品は、使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されています。Symantec Corporation からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

Symantec Corporation が提供する技術文書は Symantec Corporation の著作物であり、Symantec Corporation が保有するものです。保証の免責: 技術文書は現状有姿のまま提供され、Symantec Corporation はその正確性や使用について何ら保証いたしません。技術文書またはこれに記載される情報はお客様の責任にてご使用ください。本書には、技術的な誤りやその他不正確な点を含んでいる可能性があります。Symantec は事前の通知なく本書を変更する権利を留保します。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアとみなされ、場合に応じて、FAR 52.227-19「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202「Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.com>

目次

第 1 章	概要	5
	NetBackup LiveUpdate について	5
	Java JRE のサポートについて	8
	UNIX 32 ビット版システムのサポートの廃止について	9
	NetBackup LiveUpdate 処理の概要	10
第 2 章	LiveUpdate サーバーの設定	12
	NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン	12
	フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージの LiveUpdate サー バーへのコピー	14
第 3 章	サーバーとクライアントの更新	16
	LiveUpdate ポリシーの概要	16
	LiveUpdate ポリシーの作成	18
	LiveUpdate ポリシーへのクライアントのインポート	21
	サーバーの更新について	22
	ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停 止	25
	NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新	25
	NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新	28
	LiveUpdate ログについて	29
	リモートでのログの取得	31
	NetBackup ホストでの LiveUpdate の無効化	31
付録 A	参照先	33
	ホストのローカル構成	33
	Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サー バーと LiveUpdate ポリシーについて	35

概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup LiveUpdate](#) について
- [NetBackup LiveUpdate](#) 処理の概要

NetBackup LiveUpdate について

NetBackup LiveUpdate は、ポリシーに基づいたクロスプラットフォーム方式を提供して、バージョン 6.5 以降の NetBackup ホストに NetBackup リリース更新および Hotfix のダウンロードを配布します。

NetBackup 7.1 以降、NetBackup LiveUpdate では NetBackup クライアントのメジャーリリースとマイナーリリースへのアップグレードもサポートされます。NetBackup 7.6 メディアキットに別途 DVD が含まれているため、NetBackup LiveUpdate サーバーに LiveUpdate クライアントパッケージをコピーできます。

メモ: NetBackup LiveUpdate は NetBackup サーバーのメジャーリリースとマイナーリリースへのアップグレードをサポートしません。

LiveUpdate 処理は手動で管理されるため、更新対象のコンピュータおよび更新のタイミングを制御できます。

更新のダウンロードおよびインストール方法を次に示します。

- 最初に、必要なファイルを、指定した NetBackup LiveUpdate サーバーに手動でコピーします。

NetBackup リリース更新パッケージの場合は、シマンテック社の適切なサポート Web サイトから必要なファイルをダウンロードします。更新パッケージは複数の圧縮ファイルで構成されています。そのセットをすべてダウンロードする必要があります。

NetBackup バージョン 7.1 以降のメジャーリリースまたはマイナーリリースの場合は、メディアキットに含まれている DVD の内容をコピーします。

- 次に、LiveUpdate ポリシーを作成し、NetBackup マスターサーバーで実行します。ポリシーによって、ポリシーの各クライアントとの LiveUpdate セッションが開始されます。
リリース更新と Hotfix の場合は、LiveUpdate ポリシーに NetBackup サーバーを含めることができます。メジャーリリースまたはマイナーリリースへのアップグレードの場合は、LiveUpdate ポリシーにはクライアントのみが含まれます。
- LiveUpdate ポリシーを実行すると、各クライアント上の LiveUpdate エージェントによって利用可能な更新があるかどうか LiveUpdate サーバーがチェックされます。その後、更新をサイレントインストールする NetBackup の更新インストールスクリプトがエージェントによって実行されます。

NetBackup LiveUpdate は Symantec LiveUpdate と同じエージェントを使います。違いは、利用可能な製品の更新が存在するサーバーです。

これらの違いは次のとおりです。

NetBackup LiveUpdate	<ul style="list-style-type: none">■ NetBackup リリース更新ファイルを配布するために、バックアップ環境に LiveUpdate サーバーを設定し、構成します。■ NetBackup のサポート Web サイトからこのサーバーに更新を手動でダウンロードします。
Symantec LiveUpdate	<p>LiveUpdate エージェントは NetBackup 以外のシマンテック製品の更新が入手可能であるシマンテック社の Web サイトに接続するように事前設定されています。</p> <p>Symantec LiveUpdate について詳しくは、シマンテック社の Web サイトにアクセスしてください。</p>

NetBackup 7.6 のインストール時、または NetBackup 7.1 へのアップグレード時に、次の LiveUpdate エージェントが自動的にインストールされます。

Windows システム	Windows LiveUpdate エージェントバージョン 3.3.0.92
UNIX システム	Java LiveUpdate エージェントバージョン 3.6.25 p.8 の「 Java JRE のサポートについて 」を参照してください。

NetBackup LiveUpdate を使うには、NetBackup LiveUpdate サーバーを設定し、構成する必要があります。このサーバーは Web サーバーでも共有ディスクでもかまいません。唯一の要件は更新対象のすべての NetBackup ホストからアクセス可能であることです。

メモ: 現在、Windows の共有ディスクを使う場合、共有を null 共有として設定する必要があります。詳しくは、次の TechNote を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/TECH55675>。

このサーバーは、NetBackup リリース更新ファイルをダウンロードし、格納するために使われます。また、サーバーは、メジャーリリースとマイナーリリースに含まれるクライアントパッケージを格納するためにも使われます。このサーバーから、ファイルが NetBackup 環境のコンピュータに配布され、インストールされます。

メモ: 現在、NetBackup LiveUpdate は NetBackup のサーバーとクライアント両方に対するリリース更新または Hotfix のインストールを可能にします。バージョン 7.1 以降、NetBackup LiveUpdate では NetBackup クライアントのメジャーリリースとマイナーリリースへのアップグレードもサポートされます。

次に NetBackup LiveUpdate のインストール機能を示します。

- | | |
|-------------------|--|
| リモートインストール | <ul style="list-style-type: none">■ ダウンロードしたリリース更新および Hotfix は NetBackup サーバーおよびクライアントにリモートインストールできます。■ メジャーリリースおよびマイナーリリースのクライアントパッケージは NetBackup LiveUpdate サーバーにコピーされ、NetBackup クライアントにリモートインストールできます。 |
| クロスプラットフォームインストール | <ul style="list-style-type: none">■ Windows ホストと UNIX ホストは単一の LiveUpdate ポリシーから更新できます。■ ポリシーは Windows ホストと UNIX ホストのどちらからでも作成、実行できます。 |
| クラスタシステム | <ul style="list-style-type: none">■ リリース更新および Hotfix は Windows クラスタシステムおよび UNIX クラスタシステムにダウンロードおよびインストールできます。■ メジャーリリースおよびマイナーリリースのクライアントパッケージは NetBackup LiveUpdate サーバーにコピーされ、Windows クラスタおよび UNIX クラスタにインストールできます。 |

Windows クラスタシステム以外の NetBackup のインストールに、LiveUpdate を使用して更新をインストールする場合は、ローカルの管理者権限は必要ありません。ただし、NetBackup マスターサーバーから NetBackup ポリシーを実行する権限は必要です。

NetBackup LiveUpdate は、更新を迅速かつ簡単に配布するための追加の手段です。ユーザーが更新を入手するための現在のプログラムも依然として使用できます。

p.8 の「[Java JRE のサポートについて](#)」を参照してください。

p.9 の「[UNIX 32 ビット版システムのサポートの廃止について](#)」を参照してください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.35 の「[Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて](#)」を参照してください。

Java JRE のサポートについて

Java LiveUpdate (JLU) エージェントは Java JRE 1.4.2 の最小バージョンがインストールされていることを必要とします。NetBackup はほとんどの UNIX プラットフォームに対して、この最小必要条件を満たすか、または超える Java JRE を配信します。

NetBackup では次の UNIX プラットフォーム用の Java JRE を提供しません。

- FreeBSD
- HP-PA-RISC
- Linux IBMpSeries
- Macintosh

これらのプラットフォームの場合、NetBackup のインストールスクリプトは受け入れ可能なバージョンの Java JRE を検出するように試みます。受け入れ可能なバージョンが検出されれば、適切なリンクが作成されます。受け入れ不能なバージョンが検出されれば、スクリプトによって通知されます。

スクリプトが Java JRE も、受け入れ可能なバージョンの Java JRE も検出しなければ、NetBackup をインストールする前に Java JRE を手動でインストールしてください。Java JRE 1.4.2 またはそれ以降をインストールした後、NetBackup クライアントソフトウェアをインストールできます。

NetBackup LiveUpdate の一部のバージョンは、一部の Linux IBMpSeries と IBMzSeries システムでの使用がサポートされていません。次の表は、これらのシステムでどの NetBackup LiveUpdate バージョンを使うことができるかを記述します。

表 1-1 IBMpSeries と IBMzSeries システムでサポートされる NetBackup LiveUpdate のバージョン

システム	NetBackup 6.5 と 7.0 でサポートされる	NetBackup 7.0.1 でサポートされる	NetBackup 7.x でサポートされる
IBMzSeries RedHat	いいえ	はい (注意 1 を参照)	はい (注意 1 を参照)
IBMzSeries SUSE	いいえ	はい (注意 1 を参照)	はい (注意 1 を参照)
IBMpSeries RedHat	はい (注意 2 を参照)	はい (注意 2 を参照)	はい (注意 2 を参照)
IBMpSeries SUSE	はい	はい	はい

- 注意 1
NetBackup バージョン 7.0.1 以降、IBMzSeries システムには NetBackup とともに Java JRE が配信されます。特定の条件下では、これらの NetBackup クライアントをバージョン 7.0.1 以降にアップグレードするときに次のエラーと失敗が発生することがあります。


```
Oct 13, 2010 1:00:37 AM Trying to load jar file from /tmp/  
1286949636653/cryptix-jce-provider.jar  
Oct 13, 2010 1:00:37 AM IdsEncodingFailed  
Oct 13, 2010 1:00:37 AM JLUException  
Nested Exception is:  
[ java.security.InvalidKeyException ] Illegal key size or  
default parameters
```

この問題を修正するには、最初に **NetBackup Java JRE** に「unlimited strength jurisdiction policy files」をインストールしてください。**NetBackup** は **Java JRE** と一緒にはこれらのファイルを配信しません。IBM 社の Web サイトからダウンロードし、**NetBackup Java JRE** がある場所に手動でインストールする必要があります。

次に、**NetBackup** クライアントのアップグレード手順を再び実行します。このアップグレードによって、**NetBackup LiveUpdate** エージェントも再インストールされます。

- 注意 2

IBMpSeries Red Hat バージョン 4 で **NetBackup LiveUpdate** を使うには、まず IBM JRE バージョン 1.6 をインストールする必要があります。

p.12 の「**NetBackup LiveUpdate** サーバーを設定するためのガイドライン」を参照してください。

p.9 の「**UNIX 32 ビット版システムのサポートの廃止について**」を参照してください。

p.35 の「**Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて**」を参照してください。

UNIX 32 ビット版システムのサポートの廃止について

NetBackup 7.0 以降は、Macintosh と FreeBSD のみが 32 ビットバイナリによってサポートされるシステムです。他のすべての 32 ビット版 **UNIX** のサポートが廃止されました。

NetBackup バージョン 6.x を使うサポート外の 32 ビット **UNIX** システムがあれば、これらのシステムは **NetBackup** バージョン 7.x にアップグレードできません。**NetBackup 7.x** と、関連付けられた **NetBackup LiveUpdate** バージョンを使うには、サポート外のシステムを 64 ビットシステムに置き換える必要があります。

詳しくは、次のドキュメントを参照してください。

- 『**NetBackup** リリースノート』(バージョン 7.0 または 7.1)
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>
- 『**NetBackup** インストールガイド **UNIX** および **Linux**』(バージョン 7.0 または 7.1)
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

p.25 の「**NetBackup LiveUpdate** を使ったサーバーの更新」を参照してください。


p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.5 の「[NetBackup LiveUpdate について](#)」を参照してください。

NetBackup LiveUpdate 処理の概要

NetBackup LiveUpdate 処理は次のように動作します。

図 1-1 LiveUpdate の概要



1. NetBackup のメンテナンス更新は、NetBackup サポートサイトから NetBackup LiveUpdate サーバーに手動でダウンロードされます。
2. NetBackup マスターサーバーから、NetBackup LiveUpdate ポリシーが開始されます。
3. メディアサーバーはクライアントで LiveUpdate セッションを起動します。

4. NetBackup クライアントの LiveUpdate エージェントは、NetBackup LiveUpdate サーバーをチェックして、新しい更新が利用可能かどうかを確認します。
5. 新しい更新が存在する場合は NetBackup クライアントにダウンロードされ、LiveUpdate はサイレントモードでパッチをインストールする、NetBackup パッチインストールスクリプトを起動します。
6. LiveUpdate セッションの状態はメディアサーバーに報告されます。
7. LiveUpdate ジョブの状態は NetBackup のアクティビティモニターで更新されます。

メモ: NetBackup のすべての通信では (マスターからメディア、クライアントへなど)、バックアップやリストアに使用される標準の NetBackup ポートが使用されます。

LiveUpdate プロセスに関する詳細な情報を参照できます。

<http://www.symantec.com/docs/TECH57671>

LiveUpdate サーバーの設定

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)
- [フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージの LiveUpdate サーバーへのコピー](#)

NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン

NetBackup LiveUpdate サーバーには、特別なソフトウェアのインストールは必要ありません。NetBackup ソフトウェアも NetBackup LiveUpdate サーバーでは必要とされません。

次は NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドラインと要件を記述します。

サーバーのプラットフォーム NetBackup LiveUpdate サーバーには、Windows ホストまたは UNIX ホストを使用できます。

サーバー構成

LiveUpdate サーバーは次のいずれかの方法で設定する必要があります。

- HTTP サーバーか HTTPS サーバーとして。
 HTTPS サーバーでは、認証局による署名された証明書を必ず使用してください。
- 更新対象のすべての NetBackup LiveUpdate ホスト (サーバーかクライアント) によってアクセス可能な共有ディスクかパーティションとして。

メモ: 現在、Windows の共有ディスクを使う場合、共有を null 共有として設定する必要があります。詳しくは、次の TechNote を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH55675>。

メモ: Web サーバーソフトウェアによって、管理者は Web サーバーが動作できるファイル形式を限定することができます。

LiveUpdate サーバーは、zip と flg 両方のファイル形式を LiveUpdate ポリシーに対して正しく動作させて正常に終了させる必要があります。これらのファイル形式の動作に失敗すると、LiveUpdate ジョブが失敗する可能性があります。

既存の LiveUpdate サーバーがある環境

Symantec Endpoint Security または Symantec AntiVirus のような他のシマンテック製品専用のローカルの LiveUpdate サーバーがあったら、競合する可能性があることに注意してください。

競合を避けるためには、次の処置の 1 つをとります。

- ローカルの Symantec LiveUpdate サーバーの別のディレクトリに NetBackup リリース更新をダウンロードします。
- 別のコンピュータを NetBackup LiveUpdate サーバーとして指定します。

p.16 の「LiveUpdate ポリシーの概要」を参照してください。

p.35 の「Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて」を参照してください。

p.14 の「フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージの LiveUpdate サーバーへのコピー」を参照してください。

p.25 の「NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新」を参照してください。

フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージの LiveUpdate サーバーへのコピー

LiveUpdate ポリシーを正常に実行するには、フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージを NetBackup LiveUpdate サーバーにコピーしてください。このパッケージは、次のいずれかの方法で入手できます。

サポート Web サイトから NetBackup LiveUpdate のリリース更新パッケージは典型的な
のダウンロード (リリース NetBackup リリース更新パッケージとは異なります。LiveUpdate エー
更新と Hotfix) ジェントは LiveUpdate 専用で署名され、フォーマットされているパッ
ッケージのみをダウンロードし、インストールできます。NetBackup
LiveUpdate のパッケージ名は NBLU で始まり、複数の圧縮ファイルか
ら成っています。ファイルは、テクニカルサポートサイトから手動でのみ
ダウンロードできます。

DVD からのファイルのコピ NetBackup LiveUpdate クライアントの DVD の内
ピー (メジャーリリースとマ 容を NetBackup LiveUpdate サーバーの目的の場所にコピーします。
イナーリリース)

次の手順を使って、フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージを NetBackup LiveUpdate サーバーにコピーします。

NetBackup LiveUpdate サーバーに NetBackup リリース更新または Hotfix をダウンロードする方法

- 1 NetBackup LiveUpdate サーバーに、管理者としてログオンします。
- 2 インターネットブラウザを開き、次のアドレスを入力します。
<http://entsupport.symantec.com>
- 3 [Business Solutions] ページの [Product Support] 領域の [Product Finder] フィールドで、NetBackup Enterprise Server を入力し、> をクリックします。
- 4 [NetBackup Enterprise Server] ページの右側の [Common Topics] 領域で、[Downloads] をクリックします。
- 5 [File Types] フィールドで、[LiveUpdate] を選択します。
- 6 ダウンロードするパッケージを選択します。

UNIX ホストを更新するには、UNIX のすべてのリリース更新ファイルをダウンロードしてください。

Windows ホストを更新するには、お使いのハードウェアバージョンに適切なリリース更新ファイルをダウンロードします。

- 7 ページの一番下の近くで、[Download Now] をクリックします。
- 8 LiveUpdate サーバーのディレクトリにファイルを解凍します。

フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージを NetBackup の DVD からコピーする方法

- 1 フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージが入っている DVD を NetBackup LiveUpdate サーバーのドライブに挿入します。
 - 2 NetBackup LiveUpdate サーバーの目的の場所に DVD のすべてのファイルをコピーします。
- p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。
- p.5 の「[NetBackup LiveUpdate について](#)」を参照してください。
- p.28 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新](#)」を参照してください。

サーバーとクライアントの更新

この章では以下の項目について説明しています。

- [LiveUpdate ポリシーの概要](#)
- [LiveUpdate ポリシーの作成](#)
- [LiveUpdate ポリシーへのクライアントのインポート](#)
- [サーバーの更新について](#)
- [ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止](#)
- [NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新](#)
- [NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新](#)
- [LiveUpdate ログについて](#)
- [NetBackup ホストでの LiveUpdate の無効化](#)

LiveUpdate ポリシーの概要

LiveUpdate ポリシーを使用すると、更新する NetBackup サーバーおよびクライアントを制御できます。ポリシーを手動で実行することで、更新するタイミングを制御できます。

NetBackup バージョン 7.x をインストールするとき、LiveUpdate エージェントは自動的にインストールされ、設定情報はインストール時に必要ありません。NetBackup 7.x では、LiveUpdate ポリシーは、特定の LiveUpdate サーバーを使うようにポリシー内のホストを構成できます。

たとえば、1つのマスターサーバーと他のホストをインストールしたとします。マスターサーバーで LiveUpdate ポリシーを作成するとき、最初に[LiveUpdate サーバーの場所

(LiveUpdate Server Location)]を指定してください。それから、更新するホスト名をポリシーに追加します。ポリシーを実行すると、指定済みの[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)]がこれらのホストに割り当てられます。

または、[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)]は各ホストでローカルに構成できます。ただし、この構成方式は、そのホストで LiveUpdate ポリシーを実行する前に行う必要があります。

LiveUpdate ポリシーを作成する場合は、次のガイドラインを使用してください。

互換性

- LiveUpdate ポリシーには、NetBackup 6.5 よりも前のバージョンの NetBackup を使うクライアントを含めることはできません。LiveUpdate は、NetBackup バージョン 6.5 以上でのみサポートされます。
- サーバーとクライアントに別の LiveUpdate ポリシーを作成することを推奨します。
- 必ずサーバーのポリシーを実行してからクライアントのポリシーを実行します。クライアントはサーバーより新しい NetBackup のバージョンを実行できません。

LiveUpdate ポリシーを実行するサーバー

NetBackup サービスおよびデーモンはリリース更新のインストール中に停止するため、LiveUpdate ポリシーに次のサーバーを追加しないでください。

- LiveUpdate ポリシーを実行する NetBackup マスターサーバー
- LiveUpdate ポリシーの実行に関連するメディアサーバー

これらのサーバーはコマンドラインインターフェースを使用して更新する必要があります。

p.25 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新](#)」を参照してください。

クラスタシステム

クラスタのすべてのノードを更新する必要があるため、LiveUpdate ポリシーにすべての実際のホスト名 (仮想名でない) が含まれていることを確認してください。推奨する方法は、クラスタサーバーごとに個別のポリシーを指定し、対象のクラスタのポリシーにすべてのノードのホスト名を含めることです。

また、LiveUpdate ポリシーの [ポリシーごとにジョブ数を制限する (Limit jobs per policy)] 属性は、クラスタのノード数以上に設定する必要があります。この設定により、ノードが同時に更新される可能性が高くなり、ノード更新中のフェールオーバーの可能性を低減できます。すべてのノードが更新される前にフェールオーバーが発生すると、アクティブノードの NetBackup データベースおよびバイナリが不一致になる可能性があります。

LiveUpdate ポリシーは、バックアップポリシーの形式ではなく、NetBackup の汎用ポリシーの形式です。NetBackup 管理コンソールで、LiveUpdate ポリシーは[ポリシー (Policies)]タブに表示されません。LiveUpdate ポリシーを表示し、管理するには、[ファイル (File)]>[LiveUpdate]をクリックするか、または LiveUpdate アイコンをクリックしてください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.35 の「[Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて](#)」を参照してください。

p.18 の「[LiveUpdate ポリシーの作成](#)」を参照してください。

p.22 の「[サーバーの更新について](#)」を参照してください。

LiveUpdate ポリシーの作成

次の手順を使用して LiveUpdate ポリシーを作成します。

NetBackup LiveUpdate ポリシーを作成する方法

- 1 ポリシーを作成するマスターサーバーにログオンします。
このサーバーは、必要な最新のレベルにすでに更新されている必要があります。
p.25 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新](#)」を参照してください。
- 2 NetBackup 管理コンソールを起動します。
- 3 [ファイル (File)]>[LiveUpdate]をクリックするか、または LiveUpdate アイコンをクリックします。
- 4 [LiveUpdate ポリシー (LiveUpdate Policy)]画面で、[新規 (New)]をクリックします。
- 5 ポリシーの名前を入力し、[OK]をクリックします。
- 6 新しい[LiveUpdate ポリシー (LiveUpdate Policy)]ウィンドウの[属性 (Attributes)]タブで、以下の項目を構成します。

[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] ■ 更新が存在する LiveUpdate サーバーの場所の完全なパスを入力します。
次の例は、サーバーの場所を入力するために使う必要がある形式を示しています。

```
http://yourWebServer.com/LUServer/  
file://net/yourFileServer/LUServer/  
file://¥¥yourFileServer¥LUServer¥
```

このポリシーのすべてのクライアントに同じ LiveUpdate サーバーの場所を強制的に使用させる (Force all clients in this policy to use the same LiveUpdate server location)

デフォルトでは、このオプションにはチェックマークが付いています。シマンテック社は同じ [LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] を使うすべてのホストを含む LiveUpdate ポリシーを作成し、このオプションのチェックを付けたままにすることをお勧めします。

ただし、NetBackup 環境に複数の LiveUpdate サーバーが含まれる場合は、このオプションを無効にしてもかまいません。

単一のポリシー内のホストで異なる [LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] を使う場合は、このオプションを無効にします。

このオプションを無効にすると、次のようになります。

- 以前に構成されているホスト
すでに構成されているポリシー内のホストでは、前と同じ LiveUpdate サーバーの場所が継続して使用されます。
- 以前に構成されていないホスト
まだ構成されていないポリシー内のホストでは、このポリシーで指定された [LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] が使用されます。

メモ: このオプションを無効にした場合でも、[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] を指定する必要があります。

ローカル LiveUpdate サーバー構成については、付録 A を参照してください。

[NetBackup サーバー
(NetBackup server)]

NetBackup サーバーの名前を入力します。

シマンテック社はこのマスターサーバーを選択することを推奨します。

ここで指定するサーバー名は更新したいすべてのホストの次の場所にも存在する必要があります。

- bp.conf ファイル (UNIX ホスト)
- Windows レジストリ (Windows ホスト)

bp.conf ファイルまたは Windows レジストリファイルへのホスト名の追加について詳しくは、7.5 の『Symantec NetBackup インストールガイド』を参照してください。「NetBackup リモート管理コンソールホストのサーバーリストへの追加」のセクションで説明されている手順を使います。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

メモ: ファイアウォールによってマスターサーバーとクライアント間の通信が妨げられる場合は、ポリシーでクライアントと通信できるメディアサーバーを指定してください。指定したサーバーをこのポリシーに含めることはできません。

ポリシーごとにジョブ数を制限
する (Limit jobs per policy)

ポリシーを実行するときに同時に実行する LiveUpdate ジョブの数にこのオプションを設定します。

7 [クライアント (Clients)] タブをクリックし、次に [新規 (New)] をクリックします。

8 1 つ目のクライアントの名前を入力し、Enter キーを押します。

すべてのクライアント名を入力するまでこの手順を繰り返します。

NetBackup 6.5 以降がインストールされ、NetBackup LiveUpdate エージェントがインストールおよび構成されているクライアントコンピュータの名前のみを入力する必要があります。

9 すべてのクライアント名を入力したら、[OK] をクリックします。

[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)] がファイル共有として構成されている場合は、LiveUpdate ポリシーに Windows と UNIX クライアントの両方を含めることができます。NetBackup は次に、ターゲットプラットフォーム上の適切なパス名の構文に、指定された場所をマッピングしようとします。

p.35 の「Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて」を参照してください。

p.16 の「LiveUpdate ポリシーの概要」を参照してください。

p.22 の「サーバーの更新について」を参照してください。

p.12 の「NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン」を参照してください。

LiveUpdate ポリシーへのクライアントのインポート

次の方式の 1 つを使って LiveUpdate ポリシーにクライアントをインポートできます。

- 1 つ以上の NetBackup バックアップポリシーからクライアントをインポートする
- テキストファイルからクライアントをインポートする

次の手順では、1 つ以上の NetBackup バックアップポリシーからクライアントをインポートする方法について説明します。

NetBackup バックアップポリシーからクライアントをインポートするには

- 1 [クライアントを表示するポリシーの選択 (Select policy to show clients)] ペインで、インポートしたいクライアントを含んでいるポリシー名の隣のボックスをクリックしてください。
- 2 [クライアント名 (Client Name)] ペインで、インポートしたいクライアント名を選択してください。
- 3 > または >> アイコンをクリックして、それらのクライアント名を [選択されたクライアント (Selected Clients)] ペインに移動します。
- 4 [OK] をクリックします。

次の手順では、テキストファイルからクライアントをインポートする方法について説明します。

テキストファイルからクライアントをインポートする方法

- 1 新しいテキストファイルを作成します。
- 2 必要なクライアント情報を入力します。

各クライアントエントリは個別の行に表示されます。

各行はクライアントハードウェア、クライアントオペレーティングシステム (OS) およびクライアント名を含む必要があります。各エントリ間に最小の単一スペース (またはタブ) が必要になります。

次の例は正しいクライアントエントリがテキストファイルでどのように表示されるかを示しています。

Windows-x86	Windows2003	ClientA1
Windows-x64	Windows2003	ClientA2
Solaris	Solaris10	ClientB1
Solaris	Solaris_x86_10_64	ClientB2

メモ: またクライアントをインポートするのに使うことができるファイルに `bpplclients` の出力をリダイレクトできます。コマンド `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpplclients > clients.txt` は、正しい形式のクライアントリストを提供します。

- 3 すべてのクライアントが追加された後、ファイルを保存して閉じます。
- 4 テキストファイルからクライアントをインポートすることを選択すると、テキストファイルを開くための場所を参照するメッセージが表示されます。

クライアントが[未完了 (**Incomplete**)]または[無効 (**Invalid**)]と表示される場合、それらのクライアントのエントリは正しくありません。それらのクライアントはテキストファイルのエントリが訂正されるまでインポートできません。

サーバーの更新について

LiveUpdate ポリシーを作成し、NetBackup LiveUpdate サーバーにリリース更新をダウンロードすると、NetBackup 環境を更新できるようになります。

更新を始める前に次のガイドラインを確認します。

- **Windows** クライアントの場合、更新予定の LiveUpdate ポリシーにリストされているサーバーで NetBackup Client Service が実行されている必要があります。

- **NetBackup** サーバーとクライアントは特定の順序で更新する必要があります。マスターサーバーは、常にメディアサーバーまたはクライアントと同じまたはそれより新しいバージョンである必要があります。サーバーより新しいバージョンの **NetBackup** を使うクライアントは、問題を引き起こし、バックアップやリストアを妨げる可能性があります。

メモ: **NetBackup LiveUpdate** は **NetBackup** のメジャーリリースバージョンまたはマイナーリリースバージョンにサーバーを更新できません。**NetBackup LiveUpdate** を使ってメジャーリリースまたはマイナーリリースにサーバーを更新することを試みれば、アップグレードは失敗します。**Windows** システムはエラーメッセージを表示します。**UNIX** システムでは、更新が適用されなかった場合でも、試行は成功したように見えます。

次は、更新を実行する順序を記述します。

マスターサーバー

常にマスターサーバーを最初に更新します。

LiveUpdate ポリシーを実行するマスターサーバーは、それらのポリシーを使って更新できません。これらのサーバーは、次の方式の1つを使って更新する必要があります。

- 更新する各サーバーで `nbliveup` コマンドをローカルに使います。

ローカル更新を実行する前に、そのサーバーの **NetBackup Client Service** を停止してください。

p.25の「ローカルにアップグレードする前の**NetBackup** プロセスとサービスの停止」を参照してください。

- 異なる **NetBackup** マスターサーバーから **LiveUpdate** ポリシーを実行します。

たとえば、マスターサーバー **B** のポリシーからマスターサーバー **A** を更新するには、次の手順を実行してください。

- マスターサーバー **B** で **LiveUpdate** ポリシーを作成します。
- マスターサーバー **B** のポリシーにクライアントとしてマスターサーバー **A** を追加します。
- マスターサーバー **A** の `registry entry` ファイル (**Windows**) または `bp.conf` ファイル (**UNIX**) にマスターサーバー **B** を追加します。
- マスターサーバー **B** でポリシーを実行します。

p.25の「**NetBackup LiveUpdate** を使ったサーバーの更新」を参照してください。

メディアサーバー

すべてのマスターサーバーが更新された後、メディアサーバーを更新できます。

ただし、**LiveUpdate** ポリシーを実行するマスターサーバーに関連するメディアサーバーは、それらのポリシーを使って更新できません。これらのサーバーは、ローカルに更新するか、または更新するメディアサーバーに関係しないマスターサーバーの **LiveUpdate** ポリシーを使って更新する必要があります。

メディアサーバーを更新するには、マスターサーバー更新に使われるのと同じ方式を使います。

p.25 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新](#)」を参照してください。

クライアント

マスターサーバーとメディアサーバーが更新された後でクライアントを更新できます。

p.28 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新](#)」を参照してください。

nbliveup コマンドが **AMD64** システムで使われるときに既知の問題が存在します。次の方法のいずれかを使用して、これらのシステムで nbliveup コマンドを実行します。

方式 A - ローカル更新

次のコマンドを使用して、ローカルまたはリモートデスクトップセッションからコンピュータにコンソールユーザーとしてログオンする必要があります。

```
mstsc -v:your.machine.name.com /F -console
```

詳しくは、次のリンクを参照してください。

<http://support.microsoft.com/kb/278845>

方式 B - リモート更新

別の **NetBackup** マスターサーバーから **LiveUpdate** セッションを開始します。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.35 の「[Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて](#)」を参照してください。

ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止

サーバーかクライアントをローカルに更新する必要がある場合、NetBackup サービスはアクティブにできません。

ローカル更新を実行する前に、次の手順を使ってすべての NetBackup Client Service を停止します。

ローカルに更新をインストールする前に NetBackup Client Service を停止する方法

- 1 NetBackup ジョブが、NetBackup のサーバーおよびクライアント上で実行されていないこと、または実行するためにキューに投入されていないことを確認します。
- 2 すべての NetBackup マスターサーバーですべてのバックアップポリシーを無効にします。
- 3 次のコマンドを使用してすべてのストレージライフサイクルポリシーを無効にします。

UNIX システムの場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil inactive -lifecycle policy_name`

Windows システムの場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥nbstlutil inactive -lifecycle policy name`

- 4 すべてのディスクステージングストレージユニットを無効にします。
- 5 すべてのメディアサーバーを無効にします。
- 6 サードパーティのデータベースソフトウェアが実行されている NetBackup のホストにデータベースユーザーとしてログオンし、すべてのデータベースインスタンスを停止します。
- 7 アップグレードに進みます。

p.22 の「サーバーの更新について」を参照してください。

p.25 の「NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新」を参照してください。

p.28 の「NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新」を参照してください。

p.12 の「NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン」を参照してください。

NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新

NetBackup LiveUpdate ポリシーまたは `nbliveup` コマンドを使って NetBackup を更新する場合は、次のガイドラインを使います。

- **LiveUpdate ポリシー**
 Windows サーバーの場合、使用予定の **LiveUpdate** ポリシーにリストされているサーバーで **NetBackup Client Service** が実行されている必要があります。
- **nbliveup コマンド**
 ローカルアップグレードの場合、サーバーを更新する前に **NetBackup** クライアントのプロセスとサービスを停止する必要があります。
p.25の「**ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止**」を参照してください。

メモ: **NetBackup LiveUpdate** は **NetBackup** のメジャーリリースバージョンまたはマイナーリリースバージョンにサーバーを更新できません。**NetBackup LiveUpdate** を使ってメジャーリリースまたはマイナーリリースにサーバーを更新を試みれば、アップグレードは失敗します。**Windows** システムはエラーメッセージを表示します。**UNIX** システムでは、更新が適用されなかった場合でも、試行は成功したように見えます。

次の手順を使用してサーバーを更新します。マスターサーバーから開始し、それからメディアサーバーを更新します。

NetBackup LiveUpdate を使ってサーバーを更新する方法

- 1 **LiveUpdate** ポリシーを実行するマスターサーバーにバックアップまたはリストアジョブのアクティビティがないことを確認してください。
- 2 次の方式の 1 つを使用してマスターサーバーを更新します。
 - **nbliveup** コマンド (ローカル更新の場合)

Windows システムの場合: `NetBackup¥bin¥nbliveup.exe
 liveupdateServerProtocolOverride
 <LiveUpdate_Server_Location>`

UNIX システムの場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nbliveup -v
 -d liveupdateServerProtocolOverride
 <LiveUpdate_Server_Location>`

メモ: このコマンドの複数のインスタンスを一度に実行しないでください。コマンドを再び実行する前に、終了状態メッセージが表示されるまで待って、前回のインスタンスが完了したことを確認します。

nbliveup コマンドを使うときは、更新が存在する **LiveUpdate** サーバーの場所の完全なパスを入力します。

次の例は、サーバーの場所を入力するために使う必要がある形式を示しています。

`http://yourWebServer.com/LUserver/`

```
file:/net/yourFileServer/LUServer/
file:¥¥yourFileServer¥LUServer¥
```

■ LiveUpdate ポリシー

LiveUpdate ポリシーを実行する
 方法

- 異なるサーバーから、NetBackup 管理コンソールを起動します。
- [ファイル (File)]>[LiveUpdate] をクリックします。
- [LiveUpdate ポリシー (LiveUpdate Policy)] ウィンドウでは、更新するマスターサーバーを含んでいる LiveUpdate ポリシーを選択します。
- [LiveUpdate の実行 (Run LiveUpdate)] をクリックします。
- アクティビティモニター で、すべての LiveUpdate ジョブが完了したことを確認します。

■ クラスタ化されたサーバー

nblliveup コマンドは次の方法で実行します。

Windows システムの場合:

ベストプラクティスとしては、非アクティブなノードを最初に更新し、次にアクティブノードを更新します。

- クラスタの非アクティブなノードごとに、次のコマンドを実行します。

```
NetBackup¥bin¥nblliveup.exe
liveupdateServerProtocolOverride
<LiveUpdate Server_Location>
```

- アクティブノードで、次のコマンドを実行します。

```
NetBackup¥bin¥nblliveup.exe
liveupdateServerProtocolOverride
<LiveUpdate_Server_Location>
```

UNIX システムの場合:

- アクティブノードで、次のコマンドを実行します。
`/usr/opensv/netbackup/bin/bpclusterutil
?freeze`
- クラスターのノードごとに、次のコマンドを実行します。
`/usr/opensv/netbackup/bin/nbliveup
-v -d
liveupdateServerProtocolOverride
<LiveUpdate_Server_Location>`
メモ: このコマンドの複数のインスタンスを一度に実行しないでください。コマンドを再び実行する前に、終了状態メッセージが表示されるまで待って、前回のインスタンスが完了したことを確認します。
- アクティブノードで、次のコマンドを実行します。
`/usr/opensv/netbackup/bin/bpclusterutil
?unfreeze`

- 3 メディアサーバーがある場合は、この手順のステップを繰り返してそれらのサーバーを更新します。

メモ: NetBackup 7.6 にアップグレードするために Windows システムで LiveUpdate ポリシーを実行した後、アクティビティモニターは終了状態 77 のエラーを報告することがあります。このエラーコードは LiveUpdate ポリシーが実行したインストールが正常に完了しなかったことを示すことがあります。このエラーコードが表示されたら、インストールエラーが起きたリモートシステムのインストールログファイルを確認します。ログファイルは % ALLUSERSPROFILE% ¥Symantec¥NetBackup¥InstallLogs にあります。ログで Return Value 3 を含む文字列、または黄色か赤色のテキストで表示されているログメッセージを検索します。また、エラーを報告したサーバーの [ホストプロパティ (Host Properties)] を調べることによって、アップグレードが正常だったことを NetBackup 管理コンソールから確認できます。

p.28 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新](#)」を参照してください。

p.22 の「[サーバーの更新について](#)」を参照してください。

p.18 の「[LiveUpdate ポリシーの作成](#)」を参照してください。

NetBackup LiveUpdate を使ったクライアントの更新

使用予定の LiveUpdate ポリシーにリストされている UNIX および Windows クライアントで NetBackup Client Service が実行されている必要があります。

次の手順を使用してクライアントを更新します。

クライアントを更新する方法

- 1 更新予定のすべての Windows クライアントで NetBackup Client Service が実行されていることを確認してください。Windows クライアントは、NetBackup Client Service が停止している場合、LiveUpdate ポリシーを使って更新できません。
- 2 マスターサーバーから、NetBackup 管理コンソールを起動します。
- 3 [ファイル (File)]>[LiveUpdate]をクリックします。
- 4 [LiveUpdate ポリシー (LiveUpdate Policy)]ウィンドウでは、更新するクライアントを含んでいる LiveUpdate ポリシーを選択します。
- 5 [LiveUpdate の実行 (Run LiveUpdate)]をクリックします。
- 6 アクティビティモニターで、すべての LiveUpdate ジョブが完了したことを確認します。

p.25 の「[NetBackup LiveUpdate を使ったサーバーの更新](#)」を参照してください。

p.16 の「[LiveUpdate ポリシーの概要](#)」を参照してください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

LiveUpdate ログについて

このセクションは、Windows 版と UNIX 版の NetBackup システムで LiveUpdate ログを有効にし、使う方法を記述します。

次に NetBackup LiveUpdate のログディレクトリを示します。

nbliveup	nbliveup は、LiveUpdate ポリシーを実行する NetBackup マスターサーバーによってアクセスされる NetBackup クライアントプログラムです。プログラムは、更新する各 NetBackup サーバーまたはクライアントの LiveUpdate エージェントの構成と初期化を行います。
liveupdate	このログは LiveUpdate エージェントについての情報を含んでいます。便宜上、ログはシステムの場所から NetBackup のログディレクトリにコピーされます。
patch	このログは NetBackup リリース更新のインストーラについての情報を含んでいます。便宜上、ログは NetBackup のログディレクトリにコピーされます。

すべての NetBackup サーバーとクライアントで、NetBackup LiveUpdate をインストールすると nbliveup ログディレクトリが作成されます。

liveupdate と patch のログ機能を有効にするには、最初に適切なコマンドを実行するか、または適切なディレクトリを作成してください。これらの機能は **LiveUpdate** ポリシーを実行する前に有効にする必要があります。

次は、これらの機能を有効にするために使うことができる別の方法を記述します。

サーバーとクライアントで次のコマンドを実行します。

- **Windows** サーバーとクライアントの場合:
NetBackup¥logs¥mklogdir
- **UNIX** サーバーの場合のみ:
/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir

サーバーとクライアント上に次のディレクトリを作成します。

- **Windows** サーバーとクライアントの場合:
NetBackup¥logs¥liveupdate
NetBackup¥logs¥patch
- **UNIX** サーバーとクライアントの場合:
/usr/opensv/netbackup/logs/liveupdate
/usr/opensv/netbackup/logs/patch

これらのディレクトリを作成しなければ、次に示す元の場所からのみ追加の **LiveUpdate** ログを表示できます。

liveupdate ログ

- **Windows** サーバーとクライアントの場合:
<LIVEUPDATE_INSTALL_DIR>¥Symantec¥LiveUpdate¥Log.LiveUpdate
LIVEUPDATE_INSTALL_DIR は、通常、Program Files ディレクトリにあります。
- **UNIX** サーバーとクライアントの場合:
/<SYMC_BASE_DIR>/LiveUpdate/liveupdt.log
SYMC_BASE_DIR は /etc/Symantec.conf で定義されます。

patch ログ

- **Windows** サーバーとクライアントの場合:
NetBackup¥Patch¥History.Log
- **UNIX** サーバーとクライアントの場合:
/usr/opensv/pack/pack.history

p.31 の「[リモートでのログの取得](#)」を参照してください。

p.31 の「[NetBackup ホストでの LiveUpdate の無効化](#)」を参照してください。

p.16 の「[LiveUpdate ポリシーの概要](#)」を参照してください。

p.25 の「[ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止](#)」を参照してください。

リモートでのログの取得

bpgetdebuglog コマンドを使用して、マスターサーバーから LiveUpdate ログをリモートで取り出すことができます。

コマンドの remote_program の引数は、LiveUpdate、nbliveup、または patch ディレクトリを参照します。

bpgetdebuglog コマンド引数について詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

ログをリモートで取り出す方法

- Windows システムの場合、次のコマンドを入力します。

```
install_path¥NetBackup¥bin¥admincmd¥bpgetdebuglog remote_machine remote_program mmddy
```
- UNIX システムの場合、次のコマンドを入力します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/bpgetdebuglog remote_machine remote_program mmddy
```

p.29 の「[LiveUpdate ログについて](#)」を参照してください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.25 の「[ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止](#)」を参照してください。

NetBackup ホストでの LiveUpdate の無効化

LiveUpdate は、NetBackup クライアントとサーバーの各インストールで自動的にインストールされます。また、NetBackup はインストールの時に LiveUpdate エージェントに自動的に登録されます。

NetBackup の更新が特定のホストに適用されないように LiveUpdate を無効にする場合は、次の方式の 1 つを使います。

- LiveUpdate ポリシーからホストを削除します。

p.18 の「[LiveUpdate ポリシーの作成](#)」を参照してください。
- LiveUpdate ポリシーを削除します。
- LiveUpdate が NetBackup の更新を試みないように、特定のホストを登録解除します。ホストを登録解除するには、ホストで適切なコマンドを入力します。

UNIX システムの場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nblu_registration -r`

このコマンドは、次の **LiveUpdate** インベントリファイルからすべての **NetBackup** エントリを削除します。

`/etc/Product.Catalog.JavaLiveUpdate`

Windows システムの場合: `LU_Registration.exe -InstallType Unregister -Product NBU`

Windows 版 Java コンソールをインストールした場合は、次のコマンドを実行します。

`LU_Registration.exe -InstallType Unregister -Product NBU-Java`

LiveUpdate を無効にした後、ホストで有効にするには、ホストで適切なコマンドを入力します。

UNIX システムの場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/nblu_registration`

Windows システムの場合: `LU_Registration.exe -InstallType Register -Product NBU`

Windows 版 Java コンソールをインストールした場合は、次のコマンドを実行します。

`LU_Registration.exe -InstallType Register -Product NBU-Java`

p.29 の「[LiveUpdate ログについて](#)」を参照してください。

p.25 の「[ローカルにアップグレードする前の NetBackup プロセスとサービスの停止](#)」を参照してください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

参照先

この付録では以下の項目について説明しています。

- [ホストのローカル構成](#)
- [Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて](#)

ホストのローカル構成

LiveUpdate ポリシーを作成するとき、シマンテック社は機能[このポリシーのすべてのクライアントに同じ LiveUpdate サーバーの場所を強制的に使用させる (**Force all clients in this policy to use the same LiveUpdate Server Location**)]を有効にすることを推奨します。

ただし、単一の LiveUpdate ポリシーのクライアントで異なる LiveUpdate サーバーを使う場合は、ポリシーでこのオプションを無効にしてください。また、LiveUpdate ポリシーにリストされている各クライアントがローカルに構成され、有効な LiveUpdate サーバーから更新を受信することも確認してください。

メモ: LiveUpdate を使って更新されたすべての 6.5.x サーバーとクライアントはすでにローカルに構成されています。既存の構成が引き続き有効なら、追加手順は必要ありません。

LiveUpdate サーバーの設定は LiveUpdate エージェントを実行する各ホストのローカルファイルに保存されます。

Windows

```
<INSTALL_DRIVE>%Program  
Files%NetBackup%LiveUpdateHost.hst
```

このファイルはテキストエディタで読むことも編集することもできません。

UNIX `/usr/opensv/netbackup/nblu.conf`

このファイルの `hosts/0/` 行がサーバーの場所を特定します。
次に例を示します。

`/hosts/0/url=http://yourwebserver/LUServer/7.0.1`

Windows ホストか UNIX ホストをローカルに構成するには次の手順を使います。

Windows ホストをローカルに構成する方法

- ◆ コマンドラインインターフェースを使って次の行を編集します。

```
<IDrive>%Program Files%NetBackup%Bin%LU_Registration.exe  
-OperationType CreateHostFile -Server <LU_Server_Location>
```

構文が次の例の 1 つと一致することを確認してください。

- `<IDrive>%Program Files%NetBackup%Bin%LU_Registration.exe
-OperationType CreateHostFile -Server
http://<webserver>/<LiveUpdatePackageDirectory>/`

- `<IDrive>%Program Files%NetBackup%Bin%LU_Registration.exe
-OperationType CreateHostFile -Server
%%<fileshare>%<LiveUpdatePackageDirectory>%`

- この例は **LiveUpdate** パッケージを含んでいるネットワーク共有に `L:¥ドライブ` をマッピングした場合を説明したものです。

```
<IDrive>%Program Files%NetBackup%Bin%LU_Registration.exe  
-OperationType CreateHostFile -Server  
L:¥<LiveUpdatePackageDirectory>%
```

ファイル共有の場合は、Windows の [ファイル名を指定して実行] ダイアログボックスから「copy」コマンドを実行するのと同じ形式でディレクトリパスを入力します。

UNIX ホストをローカルに構成する方法

- 1 テキストエディタを使って、次の例に示すように `/usr/opensv/netbackup/nblu.conf` を修正します。

```
http:          hosts/0/url=http://<webserver>/<LiveUpdatePackageDirectory>/
https:         hosts/0/url=https://<webserver>/<LiveUpdatePackageDirectory>/
ファイル共有:  hosts/0/access=/net/<fileshare>/<LiveUpdatePackageDirectory>/
```

- 2 `nblu.conf` ファイルは、`nbliveup` の初回実行時に作成されます。`nblu.conf` がシステムにまだない場合は、次のコマンドを使用して作成してください。

```
cp /usr/opensv/netbackup/nblu.conf.template
   /usr/opensv/netbackup/nblu.conf
```

p.35 の「[Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて](#)」を参照してください。

p.12 の「[NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン](#)」を参照してください。

p.18 の「[LiveUpdate ポリシーの作成](#)」を参照してください。

p.16 の「[LiveUpdate ポリシーの概要](#)」を参照してください。

Windows および UNIX クライアントでの LiveUpdate ファイル共有サーバーと LiveUpdate ポリシーについて

[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)]がファイル共有として構成されている場合は、LiveUpdate ポリシーに Windows と UNIX クライアントの両方を含めることができます。NetBackup は次に、ターゲットプラットフォーム上の適切なパス名の構文に、指定された場所をマッピングしようとします。

この処理の例を次に示します。

例1: Windows のパス名

LiveUpdate ポリシーでは、[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)]に Windows のパス名を指定します。次に例を示します。

```
file:¥¥fileserver¥LUServer¥
```

LiveUpdate パッケージが NetBackup のサポート Web サイトから正しくダウンロードされたら、この例はこのまま、ポリシーの Windows クライアントに対して動作します。

ポリシーの UNIX クライアントの場合は、nbliveup は次の通りパスを変換します。

```
/net/fileserver/LUServer
```

/net/ が file: に置き換えられ、すべてのバックスラッシュがスラッシュに変換されることに注意してください。

例2: UNIX のパス名

LiveUpdate ポリシーでは、[LiveUpdate サーバーの場所 (LiveUpdate Server Location)]に UNIX のパス名を指定します。次に例を示します。

```
/net/fileserver/LUServer/7.0.4
```

LiveUpdate パッケージが NetBackup のサポート Web サイトから正しくダウンロードされたら、この例はこのまま、ポリシーの UNIX クライアントに対して動作します。

ポリシーの Windows クライアントの場合は、nbliveup は次の通りパスを変換します。

```
¥¥fileserver¥LUServer¥7.0.4
```

/net/ が削除され、すべてのスラッシュが円記号に変換されることに注意してください。追加の円記号もパスの始めに追加されます。

この変換が動作しない場合は、シマンテック社は Windows クライアントと UNIX クライアントに個別の LiveUpdate ポリシーを作成することを推奨します。

p.22 の「サーバーの更新について」を参照してください。

p.9 の「UNIX 32 ビット版システムのサポートの廃止について」を参照してください。

p.14 の「フォーマットされた NetBackup LiveUpdate パッケージの LiveUpdate サーバーへのコピー」を参照してください。

p.12 の「NetBackup LiveUpdate サーバーを設定するためのガイドライン」を参照してください。