

# Veritas NetBackup™ for NDMP 管理者ガイド

Windows、UNIX および Linux

リリース 8.1

**VERITAS™**

# Veritas NetBackup™ for NDMP 管理者ガイド

## 法的通知と登録商標

Copyright © 2017 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は Veritas Technologies LLC または同社の米国とその他の国における関連会社の商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、サードパーティ（「サードパーティプログラム」）の所有物であることをベリタスが示す必要のあるサードパーティソフトウェアが含まれている場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このベリタス製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所です。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC は、本書の提供、内容の実施、また本書の利用によって偶発的あるいは必然的に生じる損害については責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアと見なされ、場合に応じて、FAR 52.227-19「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202、「Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。業務用またはホスト対象サービスとしてベリタスによって提供されている場合でも同様です。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC  
500 E Middlefield Road  
Mountain View, CA 94043

<http://www.veritas.com>

.

## テクニカルサポート

テクニカルサポートは世界中にサポートセンターを設けています。すべてのサポートサービスは、お客様のサポート契約およびその時点でのエンタープライズテクニカルサポートポリシーに従って提供

されます。サポートサービスとテクニカルサポートへの問い合わせ方法については、次の弊社の Web サイトにアクセスしてください。

[https://www.veritas.com/support/ja\\_JP.html](https://www.veritas.com/support/ja_JP.html)

次の URL でベリタスアカウントの情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

既存のサポート契約に関する質問については、次に示す地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界全域 (日本を除く)

[CustomerCare@veritas.com](mailto:CustomerCare@veritas.com)

Japan (日本)

[CustomerCare\\_Japan@veritas.com](mailto:CustomerCare_Japan@veritas.com)

## マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページに最終更新日付が記載されています。最新のマニュアルは、次のベリタス Web サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

## マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

[NB.doc@veritas.com](mailto:NB.doc@veritas.com)

次のベリタスコミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問することもできます。

<http://www.veritas.com/community/ja>

## ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) の表示

ベリタスの Service and Operations Readiness Tools (SORT) は、時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する Web サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

[https://sort.veritas.com/data/support/SORT\\_Data\\_Sheet.pdf](https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf)

# 目次

|              |                                                                  |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>第 1 章</b> | <b>NetBackup for NDMP の概要</b> .....                              | 8  |
|              | NetBackup for NDMP について .....                                    | 9  |
|              | NetBackup for NDMP の機能 .....                                     | 9  |
|              | NetBackup for NDMP の用語 .....                                     | 11 |
|              | ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) について .....                               | 14 |
|              | NDMP バックアップの形式 .....                                             | 15 |
|              | NDMP ローカルバックアップ .....                                            | 15 |
|              | NDMP 3-Way バックアップ .....                                          | 16 |
|              | Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP)<br>.....             | 17 |
|              | NetBackup の NDMP ポリシーについて .....                                  | 18 |
|              | NetBackup ストレージユニットについて .....                                    | 19 |
|              | 異なるホストへのテープドライブの割り当てについて .....                                   | 19 |
|              | ロボット制御について .....                                                 | 21 |
|              | NDMP バックアップ処理について .....                                          | 22 |
|              | NDMP リストア処理について .....                                            | 23 |
|              | ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) について .....                                   | 25 |
|              | Snapshot Client の補足情報 .....                                      | 26 |
|              | NDMP の多重化について .....                                              | 26 |
|              | Replication Director の NDMP サポートについて .....                       | 27 |
|              | NDMP を使用した Replication Director の制限 .....                        | 28 |
|              | NetApp clustered Data ONTAP (cDOT) に対する NDMP のサポートに<br>ついて ..... | 29 |
| <b>第 2 章</b> | <b>NetBackup for NDMP のインストールについての<br/>    注意事項</b> .....        | 31 |
|              | NetBackup for NDMP のインストール前提条件 .....                             | 31 |
|              | アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について .....                          | 32 |
| <b>第 3 章</b> | <b>NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バック<br/>    アップの構成</b> .....           | 37 |
|              | NDMP に接続されたデバイスの構成について .....                                     | 37 |
|              | NAS (NDMP) ホストへの NetBackup アクセスの認証 .....                         | 38 |
|              | 3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について .....                          | 40 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]の構成について ..... | 41 |
| NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加 .....                               | 42 |
| テープドライブの追加 .....                                            | 43 |
| デバイス構成の確認 .....                                             | 44 |
| デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定 .....                         | 45 |
| ボリュームの追加について .....                                          | 50 |
| NDMP パスワードとロボット接続の検証について .....                              | 50 |
| NDMP ストレージユニットの追加 .....                                     | 50 |
| NDMP ポリシーの作成について .....                                      | 54 |
| NDMP ポリシーの[属性 (Attributes)]タブオプション .....                    | 54 |
| NDMP のアクセラレータが有効な場合の NDMP ポリシーの [スケジュール] タブオプション .....      | 55 |
| NDMP ポリシーの[クライアント (Clients)]タブオプション .....                   | 56 |
| NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション .....                               | 56 |
| バックアップ対象リスト内の環境変数について .....                                 | 62 |
| NetApp cDOT バックアップポリシーに適しているホストの選択について .....                | 64 |
| NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について .....                         | 65 |
| DAR の有効化または無効化について .....                                    | 65 |
| ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化 .....                         | 66 |
| ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化 .....                              | 67 |
| クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成 .....                       | 67 |

|              |                                                               |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>第 4 章</b> | <b>NetBackup メディアサーバーへの NDMP バックアップ (リモート NDMP) の構成 .....</b> | <b>69</b> |
|              | リモート NDMP について .....                                          | 69        |
|              | Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成 .....                | 70        |

|              |                                            |           |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>第 5 章</b> | <b>NDMP ダイレクトコピーの構成 .....</b>              | <b>72</b> |
|              | NDMP ダイレクトコピーについて .....                    | 72        |
|              | NDMP ダイレクトコピーを使うための前提条件 .....              | 73        |
|              | VTL を使用した NDMP ダイレクトコピー .....              | 73        |
|              | VTL を使用しない NDMP DirectCopy .....           | 75        |
|              | NDMP ダイレクトコピーの構成 .....                     | 76        |
|              | NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製 .....       | 77        |
|              | イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件 .....       | 78        |
|              | NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始 ..... | 78        |

|        |                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 第 6 章  | NDMP のアクセラレータ .....                                                 | 80  |
|        | NDMP の NetBackup アクセラレータについて .....                                  | 80  |
|        | NDMP のアクセラレータのトラックログについて .....                                      | 83  |
|        | NDMP のアクセラレータのトラックログをリダイレクトする方法 .....                               | 84  |
|        | NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ .....                               | 86  |
|        | NDMP のアクセラレータの NetBackup ログ .....                                   | 89  |
| 第 7 章  | リモート NDMP とディスクデバイス .....                                           | 91  |
|        | リモート NDMP とディスクデバイスの概要 .....                                        | 91  |
|        | リモート NDMP の構成 .....                                                 | 92  |
| 第 8 章  | Shared Storage Option (SSO) の使用 .....                               | 94  |
|        | Shared Storage Option (SSO) を使用する NetBackup for NDMP につ<br>いて ..... | 94  |
|        | NetBackup for NDMP を使った SSO の設定 .....                               | 95  |
|        | NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する<br>方法 .....               | 96  |
| 第 9 章  | バックアップおよびリストアの手順 .....                                              | 98  |
|        | NDMP のバックアップとリストアについて .....                                         | 98  |
|        | NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行 .....                                       | 99  |
|        | サーバーからの NDMP リストアの実行 .....                                          | 99  |
| 第 10 章 | トラブルシューティング .....                                                   | 101 |
|        | NetBackup for NDMP ログについて .....                                     | 101 |
|        | NetBackup for NDMP ログの表示 .....                                      | 102 |
|        | NDMP バックアップレベル .....                                                | 103 |
|        | NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項 .....                         | 104 |
|        | NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項 .....                           | 106 |
|        | NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (Windows<br>の場合) .....                 | 107 |
|        | NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (UNIX の場<br>合) .....                   | 108 |
|        | NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング .....                                     | 108 |
|        | NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ (DAR) のト<br>ラブルシューティング .....   | 109 |
|        | ロボットテストについて .....                                                   | 110 |
|        | TL8 ロボットテストの例 (Windows の場合) .....                                   | 110 |
|        | TLD ロボットテストの例 (UNIX の場合) .....                                      | 111 |
|        | TLH ロボットテストの例 (UNIX の場合) .....                                      | 111 |

|        |                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 第 11 章 | NetBackup for NDMP のスクリプトの使用 .....                                 | 113 |
|        | NetBackup for NDMP スクリプトについて .....                                 | 113 |
|        | ndmp_start_notify スクリプト (UNIX の場合) .....                           | 114 |
|        | ndmp_start_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合) .....          | 116 |
|        | ndmp_end_notify スクリプト (UNIX の場合) .....                             | 119 |
|        | ndmp_end_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合) .....            | 121 |
|        | ndmp_start_path_notify スクリプト (UNIX の場合) .....                      | 123 |
|        | ndmp_start_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)<br>.....  | 125 |
|        | ndmp_end_path_notify スクリプト (UNIX の場合) .....                        | 128 |
|        | ndmp_end_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)<br>.....    | 130 |
|        | ndmp_moving_path_notify スクリプト (UNIX の場合) .....                     | 132 |
|        | ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)<br>..... | 134 |
| 索引     | .....                                                              | 137 |

# NetBackup for NDMP の概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP について](#)
- [ネットワークデータ管理プロトコル \(NDMP\) について](#)
- [NDMP バックアップの形式](#)
- [NetBackup の NDMP ポリシーについて](#)
- [NetBackup ストレージユニットについて](#)
- [異なるホストへのテープドライブの割り当てについて](#)
- [NDMP バックアップ処理について](#)
- [NDMP リストア処理について](#)
- [ダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\) について](#)
- [Snapshot Client の補足情報](#)
- [NDMP の多重化について](#)
- [Replication Director の NDMP サポートについて](#)
- [NDMP を使用した Replication Director の制限](#)
- [NetApp clustered Data ONTAP \(cDOT\) に対する NDMP のサポートについて](#)

# NetBackup for NDMP について

NetBackup for NDMP は、NetBackup のオプション製品です。Network Data Management Protocol (NDMP) を使用して、NetBackup で Network Attached Storage (NAS) システムのバックアップおよびリストアを開始および制御できます。

## NetBackup for NDMP の機能

次の表に NetBackup for NDMP の機能を示します。

表 1-1 NetBackup for NDMP の機能

| 機能                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDMP プロトコルのサポート                  | NDMP V2、V3、V4 をサポートしています。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| バックアップポリシーの集中管理                  | スケジューリング、カタログ管理およびその他のバックアップタスクを、NetBackup マスターサーバーから管理できます。NetBackup for NDMP は、NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーにインストールできます。                                                                                                                                                                    |
| NDMP のアクセラレータ                    | NetBackup のアクセラレータオプションを使用すると、NetApp ファイラと Isilon ファイラの NDMP バックアップを通常の NDMP バックアップよりも高速に実行できます。NetBackup アクセラレータは前回のバックアップ以降に行われた修正を識別するファイラの変更検出技術を使用して、完全バックアップの速度を加速します。この機能に関する詳細情報を参照できます。<br><br>p.80 の「NDMP の NetBackup アクセラレータについて」を参照してください。                                        |
| NetApp cDOT ファイラのサポート            | NetBackup for NDMP は Tap (cDOT) ファイラ上の NetApp クラスタ化されたデータをサポートします。NetBackup を NetApp cDOT ファイラと連携させる設定の詳細は以下で参照できます。<br><br>p.45 の「デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定」を参照してください。                                                                                                                   |
| NDMP ポリシーのバックアップ対象でのワイルドカードのサポート | NDMP バックアップでは、ストリームバックアップでもそれ以外にも、正規表現のワイルドカード文字や指示句を使うことができます。                                                                                                                                                                                                                               |
| デバイスおよびメディアの管理                   | NetBackup ソフトウェアを使用して、NDMP ホストのバックアップやリストアに使用するデバイスおよびメディアを完全に管理および制御することができます。NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使って、NDMP ホストに接続されているストレージデバイスを検出し、構成します。(NDMP V3 または V4 が必要)。ウィザードに基づく検出は、多数のデバイス固有の機能(SCSI 照会、シリアル化など)に依存しており、一部の NAS ベンダーではこれらの機能がサポートされていない場合があります。 |
| NDMP ホストの高速なローカルバックアップ           | バックアップデータは、同じ NDMP ホストに直接接続されたディスクドライブとテープドライブの間で移動します。このデータ転送では、ネットワークのスループットを低下させることなく高速のバックアップを実行できます。                                                                                                                                                                                     |

| 機能                                                                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク上の NDMP ホストから、別の NDMP ホストのテープデバイスへのバックアップ、または NDMP サーバーを組み込んだ拡張テープライブラリへのバックアップ | バックアップデータは、ネットワークを介して、NDMP ホスト上のディスクから別の NDMP ホストのテープデバイスへ移動します。このバックアップは、 <b>3-Way</b> バックアップと呼ばれます。この機能を使用するには、NAS/NDMP ホストからのサポートが必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ネットワーク上の NDMP ホストから NetBackup メディアサーバーのテープデバイスへのバックアップ                                | バックアップデータは、ネットワークを介して、NDMP ホスト上のディスクから NetBackup メディアサーバーのテープデバイスへ移動します。このバックアップ形式を、 <b>3-Way</b> バックアップ (またはリモート NDMP) といいます。この機能は、NDMP ホスト上の NDMP V2、V3、V4 をサポートしています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| テープライブラリの共有                                                                           | テープライブラリを、NDMP ホストと NetBackup サーバー間または複数の NDMP ホスト間で共有できます。ロボット制御は、NDMP ホストまたは NetBackup サーバーに配置できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shared Storage Option を使用した共有テープドライブ                                                  | テープドライブは、サーバー間 (NetBackup サーバーおよび NDMP ホストの両方) で共有できます。この設定には、Shared Storage Option (SSO) ライセンスが必要です。<br><br>各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、「 <a href="#">NetBackup Master Compatibility List</a> 」を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NDMP ホスト上のデータのスナップショット                                                                | NetBackup では、NDMP V4 スナップショット拡張機能を使って、クライアントによるデータへのアクセスを妨げることなく、NDMP (NAS) ホスト上のデータの、指定した時点のスナップショットを作成することができます。このスナップショットは、NDMP クライアントデータを含むデバイスと同じデバイスに格納されます。Snapshot Client インスタントリカバリを使用して、スナップショットから個別のファイルのリストア、またはファイルシステムやボリュームのロールバックを行うことができます。NetBackup for NDMP ライセンスに加えて、NetBackup Snapshot Client ライセンスが必要です。この Snapshot Client 機能では、NAS_Snapshot 方式および NDMP 方式を使います。<br><br>Snapshot Client について詳しくは、『 <a href="#">NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド</a> 』を参照してください。NDMP スナップショット方式について詳しくは、『 <a href="#">NetBackup Replication Director ソリューションガイド</a> 』を参照してください。 |
| NDMP ダイレクトコピー                                                                         | NetBackup では、仮想テープライブラリ (VTL) のイメージを VTL から物理テープまたは別の VTL に直接コピーできます。これはメディアサーバーの I/O リソースやネットワーク帯域幅を使わずに実行されます。NetBackup は NDMP に接続された 1 台のテープドライブから、同じ NDMP ホストに接続された別の NDMP テープドライブに、NDMP のバックアップイメージを直接コピーできます。この処理では、メディアサーバーの I/O を使用しません。<br><br><b>メモ:</b> VTL には、組み込みの NDMP テープサーバーが必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ダイレクトアクセスリカバリ (DAR)                                                                   | DAR をサポートする NDMP ホストの場合、この機能を使うと、ディレクトリや 1 つまたは少数のファイルのリストアに要する時間が大幅に短縮されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 機能                                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パスに基づいたファイルの履歴                                  | フルパス名で構成されるカタログ情報が、NDMP サーバーから NetBackup に送信されます。一部のベンダーではこの機能をサポートしていません。パスに基づいた履歴をサポートしているベンダーについての最新情報が利用可能です。各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、「 <a href="#">NetBackup Master Compatibility List</a> 」を参照してください。                                                                                                                                               |
| NetBackup クラスタ環境での NetBackup for NDMP サーバーのサポート | NetBackup for NDMP サーバーは、NetBackup クラスタ環境でサポートされています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| カスタマイズしたスクリプトをバックアップ中に実行する拡張機能                  | カスタマイズしたスクリプトをバックアップ中に実行する拡張機能 (特に NAS デバイスに存在するリレーショナルデータベースに対して)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NDMP の多重化                                       | NDMP の多重化は Media Manager ストレージユニットに NDMP バックアップを多重化することを可能にします。リモート NDMP の多重化のみサポートされます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NDMP からディスクへ                                    | NetBackup はディスクストレージユニットに NDMP バックアップを書き込むことができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPv6 のサポート                                      | <p>NDMP は 32 ビット IPv4 アドレスデータ接続に加えて 128 ビット IPv6 アドレスデータ接続もサポートしています。NDMP のデータ接続は、ファイラ間またはバックアップイメージを転送するために使われる NetBackup メディアサーバーとファイラ間で行われます。デフォルトでは NetBackup メディアサーバーは IPv6 データ通信に対して有効になっています。</p> <p>NDMP IPv6 アドレスデータ接続を使う場合、次の一般的な項目を考慮してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ファイラは IPv6 データ通信に対して有効になっている必要があります。</li><li>■ ファイラのベンダーは接続アドレスの拡張子か完全な IPv6 をサポートしている必要があります。</li></ul> |
| Replication Director の NDMP サポート                | <p>Replication Director の NDMP サポートにより、NetBackup でスナップショットからのバックアップ、スナップショットバックアップからのリストア、スナップショットのライブ参照、スナップショットからのリストア (コピーバック方式のため) などの機能に NDMP を使うことができます。</p> <p>Replication Director について詳しくは、『<a href="#">NetBackup Replication Director ソリューションガイド</a>』を参照してください。</p>                                                                                                                                |

## NetBackup for NDMP の用語

次の表に NetBackup for NDMP の用語を示します。他の NetBackup の用語については、NetBackup ヘルプの NetBackup オンライン用語集を参照してください。

表 1-2 用語

| 用語                                                        | 定義                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイレクトアクセスリカバリ (DAR: Direct Access Recovery)               | DAR は NDMP のデータサービスとテープサービスのオプションの機能であり、リカバリ操作の実行時にセカンダリメディアの関連する部分にのみアクセスする機能です。NDMP ホストでは、要求されたファイルのデータが記録されているテープの場所を特定し、必要なデータだけが読み込まれます。これによって、リストアに要する時間を、数時間から数分に短縮できます。                                                                                                                                                                                                     |
| NDMP (ネットワークデータ管理プロトコル: Network Data Management Protocol) | NDMP は広く使用されているプロトコルであり、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションは、このプロトコルを介して NDMP ホスト上のバックアップおよびリストアを制御できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NDMP クライアント (NDMP client)                                 | NDMP サーバーアプリケーションのクライアントとなる NDMP 準拠のバックアップアプリケーション (データ管理アプリケーションまたは DMA と呼ばれます)。NDMP サーバーアプリケーションにコマンドを送信し、NDMP ホスト上のバックアップおよびリストアを制御します。<br><br>NetBackup for NDMP では、NetBackup が NDMP クライアントとして機能することができます。                                                                                                                                                                      |
| NetBackup for NDMP サーバー (NetBackup for NDMP server)       | NetBackup for NDMP ソフトウェアがインストールされている NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NDMP ホスト                                                  | HTTP、FTP、CIFS または NFS プロトコルを使用しているクライアントに、ファイルを提供する NAS システム。NDMP ホストは、NDMP サーバーアプリケーションを実行して、バックアップタスクおよびリストアタスクを構成および実行するために、NDMP クライアントバックアップソフトウェアと通信します。NAS システムは、ネットワーク内またはインターネットを介して、高速かつマルチプロトコルに対応したファイルアクセス機能と、コストパフォーマンスの高いデータ格納機能をワークステーションおよびサーバーに提供します。<br><br>NetBackup 構成内では、NDMP ホストは NetBackup のクライアントと見なされます。ただし、NDMP ホスト上に NetBackup クライアントソフトウェアはインストールされません。 |

| 用語                                                                 | 定義                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDMP の多重化 (NDMP multiplexing)                                      | NDMP の多重化は、同じクライアントまたは異なるクライアントから同じテープストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。NDMP の多重化は、ストレージユニットドライブのより効率的な使用によって <b>NetBackup</b> の全体的なパフォーマンスを改善します。通常、最新式のテープストレージデバイスは、クライアントエージェントがバックアップストリームを作成するより速くデータをストリーミングできます。したがって、複数のデータストリームを指定のテープストレージユニットに送信し、効果的に処理できます。リモート NDMP の多重化のみサポートされます。 |
| NDMP サーバーアプリケーション (NDMP server application)                        | NDMP ホスト上で実行され、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションから受信するバックアップ、リストアおよびデバイス制御コマンドを実行するサーバーアプリケーション。バックアップアプリケーション ( <b>NetBackup</b> ) は、NDMP クライアントと見なされます。NDMP サーバープロセスのインスタンスは、NDMP クライアントへのそれぞれの接続に対して個別に存在します。したがって、2 つのバックアップを実行している場合、それぞれのバックアップに NDMP サーバープロセスが存在します。                                    |
| NDMP ストレージユニット (NDMP storage unit)                                 | NDMP ホストのバックアップデータを格納するストレージユニット。このストレージユニットのテープドライブは、NDMP ホストに直接接続されます。また、SAN 上に構成することもできます。NDMP ストレージユニットには、非 NDMP ホストのデータは格納できず、NDMP タスクでは、 <b>NetBackup</b> ディスクストレージユニットは使用できないことに注意してください。                                                                                                    |
| リダイレクトリストア (代替クライアント) (Redirected restore (to a different client)) | バックアップ元のクライアントとは別のクライアントへファイルをリストアすること。 <b>NetBackup for NDMP</b> では、ローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または <b>NetBackup</b> メディアサーバー) からネットワーク上の別の NDMP ホストにリストアデータが移動されます。                                                                                                                           |
| リモート NDMP (Remote NDMP)                                            | 3-Way バックアップまたはリストアの形式の 1 つで、 <b>Media Manager</b> ストレージユニットへの NDMP バックアップとも呼ばれます。データは、NDMP ホストから、 <b>NetBackup</b> メディアサーバーに接続されたテープドライブへ移動します。<br><br>p.70 の「 <b>Media Manager</b> ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成」を参照してください。                                                                          |

| 用語                                                  | 定義                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Way バックアップとリストア<br>(Three-way backup and restore) | 3-Way バックアップまたはリストア (three-way backup/restore) では、データは、NDMP ホストと別の NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) に接続されたストレージデバイスの間を移動します。このバックアップは、同じ NDMP ホストに直接接続されたディスクとストレージデバイスとの間でデータが移動する、ローカル NDMP のバックアップまたはリストアと対比されます。 |
| 仮想テープライブラリ (VTL:<br>Virtual Tape Library)           | ディスクベースの技術を使用してテープライブラリおよびテープドライブのエミュレーションを行うストレージシステム。セカンダリストレージに対して、NetBackup では、NDMP ダイレクトコピーを使って VTL のイメージを物理テープまたは別の VTL に直接コピーすることができます。                                                                        |

## ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) について


NDMP は、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、NDMP サーバーアプリケーションを実行する NDMP ホストのバックアップおよびリストアを制御するために広く使用されているプロトコルです。

NDMP アーキテクチャは、クライアントとサーバーのモデルに準拠しています。

- NetBackup for NDMP がインストールされた NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーを、NetBackup for NDMP サーバーと呼びます。
- NDMP サーバーアプリケーションが存在するホストを、NDMP ホストと呼びます。
- NetBackup ソフトウェアは、NDMP サーバーアプリケーションのクライアントとして機能します。NetBackup for NDMP では、NetBackup が NDMP クライアントとして機能することができます。一方、NDMP ホストは NetBackup クライアントとして機能します。

次の図に、相互のクライアントとしての NDMP と NetBackup ホストの例を示します。

図 1-1 相互のクライアントとしての NDMP および NetBackup ホスト



NetBackup for NDMP サーバーは、NDMP クライアントとして機能します。

注意: NDMP ホスト上に NetBackup ソフトウェアはインストールされていません。

## NDMP バックアップの形式

NDMP ホストの NDMP サーバーアプリケーションは、NDMP クライアント (NetBackup) からのコマンドに従って、NDMP ホストのバックアップおよびリストアを行います。バックアップは、次の任意の方法で実行できます。


- NDMP ローカルバックアップ  
p.15 の「[NDMP ローカルバックアップ](#)」を参照してください。
- NDMP 3-Way バックアップ  
p.16 の「[NDMP 3-Way バックアップ](#)」を参照してください。
- NetBackup サーバーの Media Manager ストレージユニットへのバックアップ  
p.17 の「[Media Manager ストレージユニットへのバックアップ \(リモート NDMP\)](#)」を参照してください。

## NDMP ローカルバックアップ

NDMP ローカルバックアップを使う場合、NetBackup for NDMP サーバーがバックアップを開始します。データは、NDMP ホストのディスクから同じホストに接続されたストレージデバイスまたは SAN で利用できるストレージデバイスに移動します。

次の図に、NDMP ローカルバックアップとリストアの例を示します。

図 1-2 NDMP ローカルバックアップとリストア



#### NDMP ローカルバックアップ

データは、ディスクから同じ NDMP ホスト上のテープ、またはディスクから SAN 上のテープデバイスへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されません。


テープドライブは、NDMP 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

## NDMP 3-Way バックアップ

NDMP 3-Way バックアップを使う場合は、NetBackup for NDMP サーバーがバックアップを開始します。データは、ネットワークを介して、NDMP ホストからローカルネットワーク上の別の NDMP ホストに接続されたストレージデバイス、または SAN 上で利用可能なストレージデバイスに移動します。

次の図に、NDMP 3-Way バックアップとリストアの例を示します。

図 1-3 NDMP 3-Way バックアップとリストア



#### NDMP 3-Way バックアップ

データは、NDMP ホスト上のディスクから別の NDMP ホスト上のテープドライブへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されます。

テープドライブは、NDMP 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

**メモ:** IPv4 環境で、IPv6 を使うように構成されている NAS ファイラを使って NDMP の 3-Way バックアップを試みると、バックアップはエラー too many datablocks で失敗します。このエラーは、IPv6 用に構成されている NAS ファイラに接続されているテープドライブに対してバックアップを実行すると発生します。

この問題を回避するには、/db/config/ndmp.cfg ファイルにエントリ


NDMP\_IPV6\_DISABLE を追加して IPv6 を使わないように NetBackup に指示します。

## Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP)

このバックアップ方式では、データは、ネットワークを介して、NDMP ホストから NetBackup メディアサーバーに接続されている Media Manager 形式のストレージデバイス、または SAN 上で利用可能な Media Manager 形式のストレージデバイスへ移動します。NetBackup ドライブは、NDMP ストレージユニットではなく、Media Manager ストレージユニットに存在する必要があります。

次の図に、Media Manager デバイス (リモート NDMP) への NDMP バックアップの例を示します。

図 1-4 Media Manager デバイスへの NDMP バックアップ (リモート NDMP)



NetBackup サーバーに接続された Media Manager ストレージユニットへのバックアップデータは、NDMP ホストから NetBackup メディアサーバー上のドライブ、または SAN 上のドライブへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されます。  
注意: NetBackup ドライブは、Media Manager 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

## NetBackup の NDMP ポリシーについて

NetBackup for NDMP のインストールおよび構成を行った後、NetBackup 内に NDMP ポリシーを作成して、バックアップをスケジュールできます。

NDMP ポリシーには、1 つ以上の NetBackup クライアントを含めることができます。各 NetBackup クライアントは、NDMP ホストである必要があります。

p.15 の 図 1-1 を参照してください。

NDMP ホストには、NetBackup ソフトウェアをインストールしないでください。

NDMP ポリシーのスケジュールで指定可能なバックアップ形式は、完全バックアップ、累積増分バックアップまたは差分増分バックアップのいずれかです。ユーザー主導のバックアップおよびアーカイブは、NDMP プロトコルにより許可されていないため、実行できません。

NDMP ホストのバックアップデータのリストアは、次の条件を満たすすべての NetBackup メディアサーバーから開始できます。

- 同じ NetBackup ストレージドメインに存在する。
- バックアップを実行したメディアサーバーと同じ NetBackup マスターサーバーを使用する。

データは、バックアップ元の NDMP ホストまたは別の NDMP ホストにリストアできます。

NDMP ポリシーでは、NDMP ストレージユニットまたは Media Manager ストレージユニットのいずれかを使用できます。

## NetBackup ストレージユニットについて

NetBackup では、次のいずれかのストレージユニットが使用されます。

- NDMP 形式のストレージユニット (ローカルバックアップまたは 3-Way バックアップ用)

NDMP ホストのデータを次のデバイスにバックアップする場合、NetBackup では NDMP 形式のストレージユニットが必要です。

- NDMP ホストに接続されたデバイス
- SAN 上で NDMP ホストによって利用可能なデバイス

NDMP ストレージユニットには、スタンドアロンドライブまたはロボットドライブを格納できます。ロボット制御は、TLD (DLT テープライブラリ)、TL8 (8MM テープライブラリ)、TLH (1/2 インチテープライブラリ) または ACS ロボット形式に含めることができます。

- Media Manager ストレージユニット (NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスへのバックアップ用)

NDMP ホストのデータを次のデバイスにバックアップする場合は、Media Manager 形式のストレージユニットに構成されたドライブを使用できます。

- NetBackup for NDMP サーバーに接続されたデバイス
- SAN 上でサーバーによって利用可能なデバイス

NDMP バックアップの場合、Media Manager 形式のストレージユニットのドライブは NDMP データ専用にする必要はありません。NDMP クライアントのバックアップに加えて、通常の (非 NDMP) NetBackup クライアントのバックアップを格納できます。

## 異なるホストへのテープドライブの割り当てについて

ロボットテープドライブは、NDMP ホストと NetBackup サーバーに分けることができます。

以下の図に、次の構成を使う NDMP ストレージユニットと非 NDMP ストレージユニットを示します。


- テープドライブ 1、3 および 5 が、NDMP ホストに接続されている。これらは、NDMP バックアップ (ローカルまたは 3-Way) で利用可能な NDMP ストレージユニットに存在する。  
これらのドライブを制御するコマンドは、NetBackup for NDMP サーバーから発行され、ネットワーク上の NDMP 接続を介して送信されます。送信された NDMP コマン

ドは、各 NDMP ホストの NDMP サーバーアプリケーションによってローカルドライブの SCSI コマンドに変換されます。

- テープドライブ 2 および 4 が、NetBackup サーバーに接続されている。これらは非 NDMP ストレージユニットに存在し、NetBackup サーバー上の他のドライブと同じ方法で制御される。ストレージユニットの形式に応じて、これらのドライブを次の用途に使用できます。
  - NetBackup の非 NDMP クライアント。
  - Media Manager ストレージユニットのテープドライブの場合、NDMP (ローカルまたは 3-Way) と非 NDMP バックアップの両方に使うことができます。

次の図では、ドライブ 4 を除くすべてのテープドライブが NDMP バックアップに使われます。

図 1-5 NDMP および非 NDMP のストレージユニット



\* NDMP ストレージ  
ユニット

† NetBackup Media  
Manager ストレージ  
ユニット

‡ 他の形式の NetBackup  
ストレージユニット  
(NDMP または Media  
Manager 以外)

ドライブ 1、3 および 5 (NDMP ストレージ  
ユニットのドライブ) は、NDMP バックアップ  
に使用できます。

ドライブ 2 (Media Manager ストレージ  
ユニットのドライブ) は、NDMP または  
非 NDMP バックアップに使用できます。


ドライブ 4 (他の形式の NetBackup ストレージ  
ユニットのドライブ) は、NDMP バックアップ  
には使用できません。

## ロボット制御について

ロボット制御は、NDMP ホストまたは NetBackup サーバーに接続できます。


次の図に、コマンドが NetBackup によってネットワークで NDMP ホストに送信され、次に NDMP ホストからロボットに送信される処理を示します。

図 1-6 NDMP ホストに接続されたロボット制御



次の図に、ロボットが NetBackup サーバー上の他のロボットと同じ方法で、どのように制御されるかを示します。

図 1-7 NetBackup サーバーに接続されたロボット制御




## NDMP バックアップ処理について

バックアップ中には、次のイベントが示されている順序で発生します。

- NetBackup は、バックアップに使うテープのメディア ID を Enterprise Media Manager (EMM) から取得します。その後、ltid にテープのマウント要求を送信します。
- 目的のテープをストレージデバイスにマウントするのに必要な NDMP (SCSI ロボット) コマンドが、NetBackup for NDMP サーバーの ltid から送信されます。
- NDMP サーバーアプリケーションでテープへのバックアップを行うために必要な NDMP コマンドが、NetBackup から送信されます。バックアップデータの移動方法は、次のいずれかです。
  - NDMP ホストのローカルディスクとテープドライブとの間での移動
  - ストレージデバイスが接続されていない NDMP ホストからローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) への、ネットワークを介した移動 (3-Way バックアップ)
- バックアップされたファイルの情報が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。この情報は、NetBackup のファイルデータベースに格納されます。
- バックアップの動作状態が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。

次の図に、NDMP バックアップに関する NetBackup 処理を示します。

図 1-8 NetBackup のバックアップ処理



## NDMP リストア処理について

NDMP プロトコルの設計上、NetBackup サーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) の管理者だけが、NDMP バックアップからファイルをリストアできます。リストアの実


行時、管理者は、標準のバックアップイメージに対する場合と同様に、NDMP イメージからファイルカタログを表示してファイルを選択します。

リストア中には、次のイベントが示されている順序で発生します。

- NetBackup for NDMP サーバーは、Enterprise Media Manager (EMM) データベース内でバックアップが含まれるテープを検索し、ltid にそのテープのマウント要求を発行します。
- 目的のテープをストレージデバイスにロードするのに必要な NDMP コマンドが、NetBackup for NDMP サーバーの ltid から送信されます。
- NDMP サーバーアプリケーションでディスクへのリストアを行うために必要な NDMP コマンドが、NetBackup から送信されます。リストアデータの移動方法は、次のいずれかです。
  - テープドライブからローカルディスクへの移動 (テープドライブとディスクは同じ NDMP ホスト上に存在する)
  - ローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) から別の NDMP ホストへの、ネットワークを介した移動 (3-Way バックアップまたはリストア)
- リストアの動作状態が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。

次の図に、NDMP のリストアに関連する NetBackup 処理を示します。

図 1-9 NetBackup のリストア処理



## ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) について

NetBackup では、ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使用して、バックアップイメージからディレクトリまたは個別のファイルをリストアします。DAR を使用することで、ファイルおよびディレクトリのリストアに要する時間を大幅に短縮できます。DAR はデフォルトで有効になっています。構成する必要はありません。

DAR を使った場合、NDMP ホストでは、要求されたファイルのデータが記録されている場所が特定されます。これらのファイルに必要なデータだけが読み込まれます。リストアするファイルごとに、DAR の使用でリストアに要する時間が短縮されるかどうか、

NetBackup によって自動的に判断されます。リストアがより高速になる場合だけ DAR を有効にします。

NetBackup for NDMP で DAR を使う場合の前提条件は次のとおりです。

- NDMP サーバーアプリケーションが存在する NDMP ホストは、DAR をサポートしている必要があります。
- NetBackup 4.5 以上で、バイナリ形式 (デフォルト) のカタログが必要です。

DAR が使用される場合および DAR を無効にする方法についての詳細が利用可能です。

p.65 の「[DAR の有効化または無効化について](#)」を参照してください。

## Snapshot Client の補足情報

Snapshot Client の補足情報については、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

追加情報については、『[NetBackup Snapshot Client Configuration](#)』を参照してください。

[https://www.veritas.com/support/ja\\_JP/article.000081320](https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000081320)

『[Snapshot Client Configuration](#)』は次の情報を含んでいます。

- サポートされているオペレーティングシステムおよび周辺機器の最新のリスト
- NAS\_Snapshot 方式でサポートされる NAS ベンダーのリスト
- SAN デバイスの構成と、NetBackup のオフホストデータムーバーバックアップの設定に関する項 (3pc.conf および mover.conf ファイルの作成手順を含む)

## NDMP の多重化について

NDMP の多重化は、同じクライアントまたは異なるクライアントから同じテープストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。NDMP の多重化は、リモート NDMP のみサポートし、テープストレージデバイスのよりよい使用によって NetBackup の全体的なパフォーマンスを改善します。通常、最新式のテープストレージデバイスは、クライアントエージェントがバックアップストリームを作成するより速くデータをストリーミングできます。したがって、複数のデータストリームを指定のテープストレージユニットに送信し、効果的に処理できます。

NDMP サーバーを備えたネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイスは、NetBackup クライアントに類似しているバックアップストリームを生成するエージェントです。多重化は NDMP バックアップのために必要ですが、これは NAS デバイスがバックアップストリームを作成する速度が限られるためです。多くの場合、これらのバックアップストリームは、テープストレージデバイスがストリームを消費し、書き込むよりも非常に遅いです。

NDMP の多重化は次のメリットを提供します。

- 複数のバックアップは同じテープへ書き込み、同時に実行できます。この処理は多くのテープデバイスを使用する必要性を減らすことができます。
- 単一のテープストレージデバイスに並列実行バックアップを書き込むことによってバックアップ時間が減ります。
- 多くのテープストレージデバイスでは、データがそれらに速い転送速度でストリーミングされることを必要とします。データが十分に速くストリーミングされないと、それらが効率的に動作せず、極度に消耗する可能性があります。

NDMP の多重化を実装する場合、次の一般的な項目を考慮してください。

- NDMP の多重化には、Media Manager テープストレージユニットのみ使うことができます。
- NDMP のバックアップとリストアの多重化は、リモート NDMP のみサポートします。リモート NDMP は、メディアサーバーを経由することによってバックアップストリームを処理します。
- NDMP ローカルと NDMP 3-Way のバックアップとリストアは NDMP の多重化でサポートされません。各方法はメディアサーバーを経由せずにバックアップストリームを処理します。
- 合成バックアップはサポートされません。
- テープデバイスのみサポートされます。
- ディスクストレージデバイスはサポートされません。
- NDMP バックアップと非 NDMP バックアップの組合せは、同じ MPX バックアップグループに存在できます。
- ファイルとディレクトリの DAR が許可されます。
- NDMP の多重化は VTL と PTL の両方で機能します。ただし、VTL ユーザーは追加のストリームを取り扱うために仮想テープデバイスを追加できるので NDMP の多重化を通常使いません。
- NDMP の多重化されたバックアップの場合、ストレージユニットとポリシースケジュールの **multiplex** 値は 1 より大きい値に設定する必要があります。

## Replication Director の NDMP サポートについて

NDMP は、スナップショットのバックアップ、参照、およびリストアに使用できます。Replication Director を使用し、NDMP を使用するバックアップポリシーを作成することの利点は、NetBackup がこれらの処理を実行するためにマウントする必要があるのがプライマリデータのみであることです。

NDMP と Replication Director の連携について詳しくは、『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

## NDMP を使用した Replication Director の制限

レプリケーションディレクトリで使用する NDMP を構成する前に、次の制限事項を考慮します。

- Solaris\_x86 OS オペレーティングシステムはサポートされません。
- NDMP データ形式のイメージのコピーでは、[コピーを複数作成する (Multiple copies)]の NetBackup ポリシーオプションはサポートされません。
- Windows クライアントでは、[一時ファイル名を使用してファイルをリストア (Restore the file using a temporary filename)]リストアオプションはサポートされません。
- NDMP [データムーバー (Data Mover)]が有効になっている[MS-Windows]または[標準 (Standard)]ポリシーでは、ローカルファイルシステムへのリストアはサポートされません。
- qtree が同じバックアップ対象リストにある場合は、qtree とボリュームの両方を含めないでください。
- backupid ごとにスナップショットの 1 つの NDMP バックアップのみ許可されます。
- [スナップショットからのインデックス]操作は、Replication Director の設定でのみサポートされますが、NDMP データムーバーが有効化された標準ポリシーまたは Microsoft Windows のポリシーもサポートされません。

---

**メモ:** [スナップショットからのインデックス]操作は、AIX プラットフォームのメディアサーバーではサポートされません。この操作は、Linux、Windows、HP-UX、Solaris メディアサーバーでのみサポートされます。サポート対象のオペレーティングシステムについて詳しくは、[NetBackup マスター互換性リスト](#)を参照してください。

---



---

**メモ:** [スナップショットからのインデックス]操作は、NetApp ONTAP 7 モードではサポートされません。

---

- 最後の完全スケジュールまたは増分スケジュールの後で NDMP ポリシーに変更を加えた場合 (バックアップ対象の追加または削除を行った場合など) には、次の増分スケジュールで、変更されたコンテンツだけが取得されるのではなく、スナップショットのコンテンツ全体が取得されます。しかし、その次の増分スケジュールでは、想定どおり、変更されたコンテンツのみが取得されます。

# NetApp clustered Data ONTAP (cDOT) に対する NDMP のサポートについて

以下、このトピックで使われる用語を説明します。

表 1-3 NetApp cDOT の用語

| 用語         | 定義                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAB        | クラスタ対応バックアップ (CAB) NDMP API 拡張。CAB は、最適なノード透過バックアップを行う NetApp cDOT システムをサポートします。                                                                                                                              |
| cDOT       | NetApp クラスタ化ファイルストレージソリューションである clustered Data ONTAP (cDOT)。                                                                                                                                                  |
| クラスタ管理 LIF | クラスタ全体に対する単一の管理インターフェース。これは、NetBackup がデバイス構成用にサポートする唯一の論理インターフェース (LIF) です。                                                                                                                                  |
| データ LIF    | Vserver に関連付けられているデータ論理インターフェース (LIF)。                                                                                                                                                                        |
| クラスタ間 LIF  | クラスタ間通信用に使われる論理インターフェース (LIF)。                                                                                                                                                                                |
| LIF        | 論理インターフェース (LIF)。NetApp cDOT システムのノード上にホストされている IP アドレスとポート。                                                                                                                                                  |
| ノード管理 LIF  | ノード管理用専用 IP アドレス。                                                                                                                                                                                             |
| SVM        | ストレージ仮想マシン (SVM)。ボリュームおよび LIF を含む仮想化層である NetApp clustered Data ONTAP 構成。これにより、物理的なクラスタリソースの変更時における、非破壊的なユーザー操作および NDMP 操作が可能になります。マルチテナントは、複数の SVM によって実現します (「データ LIF」を参照)。クラスタ自体も SVM です (「クラスタ管理 LIF」を参照)。 |
| Vserver    | 仮想ストレージサーバー。データボリュームと、クライアントにデータを提供する 1 つ以上の LIF で構成されます。                                                                                                                                                     |

NetBackup では、NetApp cDOT クラスタを、SVM スコープの NDMP モード (Vserver 対応モードとも呼ばれます) で実行することを推奨しています。

NetBackup は、CAB 拡張を使用して NetApp cDOT FlexVol ボリュームの最適なバックアップ、リストア、複製をサポートします。NetApp cDOT サーバー (Vserver 対応モードで実行) は、ボリュームとテープドライブについての一意の場所情報 (親和性) を提供します。この親和性情報を使って、NetBackup は、ボリュームおよびテープドライブが同じ親和性を共有している場合は、3-Way またはリモートバックアップではなくローカルバック

クアップを実行します。異なるノードにホストされている複数のボリュームが同じジョブを使用してバックアップまたはリストアする場合、**NetBackup** は、ローカルバックアップを実行する必要がある (および、それが可能であれば) ドライブパスを切り替えます。

---

**メモ:** **NetApp** 無制限ボリュームは、標準ポリシー形式を使ってバックアップおよびリストアできます。

---



---

**メモ:** クラスタ管理 LIF をホストしていないクラスタの各ノード用にクラスタ間 LIF は少なくとも 1 つが必要です。これは、**3-Way** およびリモートバックアップには必須です。クラスタ間 LIF を指定しなければ、クラスタ管理 LIF と同じノードにホストされていないボリュームに対する **3-Way** バックアップおよびリモートバックアップはすべて失敗します。**NetBackup** はこれらの LIF に直接アクセスしないため、それらの資格情報を必要としません。

---

# NetBackup for NDMP のインストールについての注意事項

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)
- [アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について](#)

## NetBackup for NDMP のインストール前提条件

NetBackup をインストールして NetBackup for NDMP のライセンスを追加する前に、次の項目に注意してください。

- NetBackup for NDMP の機能は、NetBackup サーバーソフトウェアがインストールされるときにインストールされます。個別のインストール手順はありません。ただし、NetBackup for NDMP を使用するには、有効なライセンスを入力する必要があります。

---

**メモ:** NetBackup for NDMP サーバーがマスターサーバーでない場合は、マスターサーバー上にも NDMP ライセンスをインストールします。

クラスタ環境では、クラスタ内の各ノードでライセンスを追加する手順を実行します。まずアクティブノードを凍結し、インストール中に移行が行われないようにします。インストール完了後にアクティブノードを解凍します。サービスグループの凍結または解凍方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』でクラスタ化に関する項を参照してください。

---

ライセンスの管理について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

---

**メモ:** NetBackup for NDMP は、完全版の NetBackup 製品から個別にアンインストールすることはできません。

完全版の NetBackup 製品をアンインストールする場合は、NetBackup for NDMP のバックアップがクライアントでアクティブまたは実行中でないことを確認してください。マスターサーバーで、NetBackup 管理コンソールのアクティビティモニターを調べます。バックアップの[ジョブの状態 (Job State)]が[完了 (Done)]になっている場合は、『[NetBackup インストールガイド](#)』に記載されているアンインストール手順を実行できます。

---

- サポート対象のオペレーティングシステム、ハードウェアプラットフォーム、NAS ベンダー機能、ソフトウェアリリースのリストについては、『[NetBackup Master Compatibility List](#)』を参照してください。

NetBackup for NDMP がサポートする NAS プラットフォームのリストについては、『[NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information](#)』の文書を参照してください。

- NDMP ホストに接続されているドライブおよびロボットの形式が、NDMP ホストおよび NetBackup でサポートされている必要があります。サポートされているロボット形式のリストを利用できます。

p.21 の『[ロボット制御について](#)』を参照してください。

ストレージデバイスについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

## アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について

ここでは、NetApp の cDOT システムで NetBackup をアップグレードする方法について説明します。NetApp の cDOT システムを使用している場合、NetBackup 7.7 以降にアップグレードする前に次の情報を確認する必要があります。

NetApp クラスタが `node-scope-mode` に設定され、NetBackup 7.7 以降をまだインストールしていない場合は、アップグレードを行う前に、次のように環境をセットアップしておく必要があります。

- バックアップポリシーで使用されるクライアント名がノード管理 LIF になっている。
- LIF をホストするノードによってホストされているボリュームだけがバックアップまたはリストア対象になっている。ポリシーのクライアントリストに、各ノードのノード管理 LIF が含まれている。
- ノードに接続しているテープデバイスがバックアップまたはリストア対象となっている。

- デバイス構成で使用されている NDMP ホスト名がノード名 (ノード管理 LIF) になっている。
- テープデバイスが、接続されているノードにだけ対応している。

NetBackup 7.7 以降にアップグレードした後、**Node Scope Mode** を無効にして、NetBackup の cDOT 機能を有効にするまで、アップグレード前と何も変わりません。

NetBackup の cDOT 機能の使用を開始するには、次の手順に従います。

1. カタログをバックアップします。
2. (省略可能) 次の処理を示す詳しいイメージカタログレポートを作成します。
  - NDMP ホスト名、ポリシー、バックアップ対象など、新しい cDOT バックアップポリシーを作成するときに使用できる情報の収集
  - 新しい cDOT 環境で以前の cDOT バックアップをリストアするときに検索するクライアント名の決定
3. クラスタへのアクセス権限を持つすべての NetBackup メディアサーバーをアップグレードします。アップグレードは同時に実行する必要はありませんが、次の手順に進む前に完了させておく必要があります。
4. **Node Scope Mode** を無効にすることにより、クラスタ上の Vserver 対応モードを有効にします。クラスタ専用のマニュアルを参照してください。
5. クラスタに接続されているテープデバイスがある場合、デバイス設定で NDMP ホストとしてクラスタ管理 LIF を使用するようテープデバイスを再設定する必要があります。p.41 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\] の構成について](#)」を参照してください。

---

**注意:** NetBackup は、デバイス設定でクラスタ管理 LIF の使用だけをサポートします。

---



---

**メモ:** 複数のテープデバイスが置かれるクラスタ内の各ノードに対し、クラスタのそのノードで利用できるように、すべてのテープデバイスを設定してください。1 つのテープデバイスにアクセスできるノードは、すべてのテープデバイスにアクセスできる必要があります。

---

6. バックアップ用に使われる各データ LIF 用に、クラスタ上で NDMP サービスを有効にします。詳しくは、NetApp のマニュアルを参照してください。
7. 必要に応じて、NetBackup アクセスに対してデータ LIF を承認します。p.38 の「[\[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証\]](#)」を参照してください。
8. クラスタのノード名を使用している古いストレージユニットについて、追加、削除、または更新を行います。

9. クラスタをバックアップする古いポリシーについて、追加、削除、または更新を行います。
- クライアント名としてデータ LIF かクラスタ管理 LIF のいずれかを使用する必要があります。NetBackup はクライアント名に対してノード名の使用をサポートしません。
  - バックアップ選択項目の調整も必要な場合があります。

---

**メモ:** クライアントとしてデータ LIF を使うと、このクライアントでデータ LIF の Vserver に関連付けられたすべてのボリュームが保護され、カタログ化されます。クライアントとしてクラスタ管理 LIF を使うと、このクライアントでクラスタ全体のすべてのボリュームが保護され、カタログ化されます。

---

10. 古いイメージを読み込むには、代替クライアントリストアを使用することが必要になる場合があります。代替クライアントリストアについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

NetApp クラスタが Vserver 対応モードに設定され、NetBackup 7.7 以降をまだインストールしていない場合は、アップグレードを行う前に、次のように環境をセットアップしておく必要があります。

- クラスタが Vserver 対応モードになっています。クラスタ対応バックアップ (CAB) 拡張はファイラで有効になっています。NetBackup は CAB 拡張を使用しません。
- バックアップポリシーで使われるクライアント名は、Vserver またはクラスタ管理 LIF と関連付けられているデータ LIF です。
- データ LIF をホストするノードによってホストされる (Vserver に属する) ボリュームだけがバックアップまたはリストア対象になっている。
- クラスタに接続されているテープデバイスはバックアップまたはリストア対象になっていない。

NetBackup 7.7 以降にアップグレードした後、動作が異なってしまうので、いくつかの変更が必要です。NetBackup は CAB 拡張を使用し、デフォルトで有効になるようになっています。このことにより、以下のことが発生します。

- NetBackup は Vserver に属するすべてのボリュームを使用します。
- NetBackup はボリューム親和性を使用します。

この変更の結果として、以下のことが発生します。

- ALL\_FILESYSTEMS 指示句が同じ Vserver に対する複数のポリシーで使用されている場合、NetBackup は、複数の異なるポリシーにより同じボリュームを複数回バックアップする可能性があります。さらなる増分バックアップの信頼性は低下する可能性があります。

- マルチストリームのパックアップジョブは、状態コード 99 で失敗するようになります。失敗ジョブに対してジョブ詳細に次のメッセージが表示されます。

```
12/10/2014 14:42:11 - Error ndmpagent (pid=29502) NDMP backup failed,  
path = /vs02/vol1:PARAMETER:AFFINITY=4ac6c4b6-7e99-11e4-b3b6-1779f43af917
```

これは、NetBackup のいくつかのコンポーネントが Vserver 対応モードのクラスタを使用するよう指示されていないために起こる現象です。cDOT 機能をできるだけ早くアップグレードし、有効にすることを強く推奨します。

cDOT 機能の使用を開始するには、次の手順に従います。

1. カタログをバックアップします。
2. 詳細なイメージカタログレポートを作成します (後の読み込み操作のときに参照できます)。
3. クラスタへのアクセス権限を持つすべての NetBackup メディアサーバーをアップグレードします。すべてのメディアサーバーを同時にアップグレードして、一貫した動作を保持する必要があります。
4. NetBackup で設定される既存の各 LIF に対して、`tpautoconf -verify ndmp_host` コマンドを実行します。このコマンドは LIF に対する資格情報を備えているメディアサーバーから実行する必要があります。コマンドを正常に実行した後、`nbemmcmd` コマンドにより、次の例に似た出力が表示されます。

```
servername1@/>nbemmcmd -listsettings -machinename machinename123 -machinetype ndmp  
NBEMMCMD, Version: 7.7  
The following configuration settings were found:  
NAS_OS_VERSION="NetApp Release 8.2P3 Cluster-Mode"  
NAS_CDOT_BACKUP="1"  
Command completed successfully.
```

NAS\_OS\_VERSION displays the NetApp Version.

NAS\_CDOT\_BACKUP tells us if NetBackup uses the new cDOT capabilities.

---

**メモ:** 新しい Vserver が追加される場合、`tpautoconf -verify ndmp_host` コマンドは必須ではありません。

---

5. これで、NDMP クラスタにデバイスを追加し、クラスタ管理 LIF を使用してアクセスできるようになります。デバイスを追加する場合、そのデバイスを検出する必要があります。
6. 新しく検出されたデバイスに対してストレージユニットを追加します。
7. 必要に応じてクラスタを参照するポリシーを追加、削除、または更新します。Vserver 対応モードのクラスタの使用を開始します。

cDOT 機能をすぐに有効にする必要がない場合、たとえば、メディアサーバーのアップグレードを段階的に実行する場合、以下の操作によって、cDOT 機能を無効にできます。

1. NDMP ホストにアクセスできるすべてのメディアサーバー上に次のタッチファイルを作成します。これにより、NetBackup は、そのメディアサーバー用のすべて NDMP ホストに対して CAB 拡張を無効にします。

- Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥db¥config¥DISABLE_NDMP_CDOT
```

- UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/db/config/DISABLE\_NDMP\_CDOT

2. 1 つ以上の NDMP ホスト名で (行別) メディアサーバー上に次のファイルを作成することによって、特定 NDMP ホストに対して CAB 拡張を無効にできます。

- Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥db¥config¥DISABLE_NDMP_CDOT_HOST_LIST
```

- UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/config/DISABLE_NDMP_CDOT_HOST_LIST
```

ファイル内容の例は次のとおりです。NetBackup は Filer\_1 と Filer\_2 に対してのみ CAB 拡張を無効にします。

```
Filer_1
```

```
Filer_2
```

cDOT 機能を有効にするには、これらのファイルを削除し、前のアップグレード手順で説明したすべてのステップを実行する必要があります。

# NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バックアップの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)
- [NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)
- [3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について](#)
- [\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\]の構成について](#)
- [デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定](#)
- [ボリュームの追加について](#)
- [NDMP パスワードとロボット接続の検証について](#)
- [NDMP ストレージユニットの追加](#)
- [NDMP ポリシーの作成について](#)
- [DAR の有効化または無効化について](#)
- [クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成](#)

## NDMP に接続されたデバイスの構成について

この章では、NDMP ホストに接続されたストレージデバイス上で、バックアップを構成する方法について説明します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、NDMP ホストに接続されているロボットおよびドライブを検出し、構成することもできます。ウィザードには、NDMP V3 または V4 が必要です。

NAS\_Snapshot 方式を構成して使う方法については、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

p.50 の「[ボリュームの追加について](#)」を参照してください。

## NAS (NDMP) ホストへの NetBackup アクセスの認証

NetBackup で NDMP を使ってバックアップを実行するには、NAS (NDMP) ホストへのアクセス権が必要です。

---

**メモ:** Replication Director を使ってスナップショットを作成する場合は、メディアサーバーではなくマスターサーバー上で次の手順を実行します。

---

### NetBackup による NDMP ホストへのアクセスを認証する方法

- 1 NetBackup サーバーの NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシヤル (Credentials)]>[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]を選択します。
- 3 [NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスで、NetBackup のバックアップ対象の NDMP サーバーの名前を入力します。

NetApp Clustered Data ONTAP を使用している場合、NDMP ホストはストレージ仮想マシン (SVM) である必要があります。

NDMP ホスト名では、大文字と小文字が区別されます。名前は、このホスト名を使うときに常にここに入力する名前と一致する必要があります。

---

**メモ:** レプリケーションディレクトクを使用せず、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使って NDMP ホストクレデンシヤルを追加する場合、ルックアップのためにクライアントでも完全修飾ドメイン名を指定する必要があります。つまり、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントインターフェースのサーバーリストでは、FQDN で NDMP ホストを一覧表示する必要もあります。

短縮名を使って NDMP ホストクレデンシヤルを追加する場合は、クライアントサーバーリストでは短縮名または FQDN を使うことができます。

---

- 4 [OK]をクリックします。

- 5 [新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]ダイアログボックスで、次のように指定します。

(クレデンシヤルという用語は、NDMP ホストへのアクセス時に、NetBackup によって使用されるユーザー名およびパスワードを示します。)

この NDMP ホストのグローバル NDMP クレデンシヤルを使用する (Use global NDMP credentials for this NDMP host)

マスターサーバーの下にあるすべての NetBackup メディアサーバーが事前定義済みのグローバル NDMP ログオンを使用してこの NDMP ホストにアクセスすることを可能にします。

このログオン情報を作成する場合は、[NDMP グローバルクレデンシヤル (NDMP Global Credentials)]ダイアログボックスで、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]>[プロパティ (Properties)]>[NDMP]をクリックします。

**メモ:** NetApp では各 SVM に対して個別の暗号化パスワードが生成されるため、このオプションを NetApp Clustered Data ONTAP で使うことはできません。

すべてのメディアサーバーに対してこの NDMP ホストの次のクレデンシヤルを使用する (Use the following credentials for this NDMP host on all media servers)

NDMP ホストに接続されているすべての NetBackup メディアサーバーが、ここで指定されたログインを使用して、NDMP ホストにアクセスできます。

- ユーザー名 (User name): NetBackup から NDMP サーバーにアクセスする際に使用するユーザー名です。このユーザーには、NDMP コマンドを実行する権限が必要です。  
NDMP ホストのベンダーに特定のユーザー名またはアクセスレベルが必要かどうかを調べることができます。
- [パスワード (Password)]および[パスワードの確認 (Confirm Password)]: このユーザーのパスワードを入力します。

NAS デバイスのパスワードに関しては、Veritas のサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/000027113>

各メディアサーバー上のこの NDMP ホストには、個別のクレデンシアルを使用する (Use different credentials for this NDMP host on each media server)

特定の NetBackup サーバー用の NDMP のログオンを指定します。次に[詳細設定 (Advanced Configuration)]をクリックします。

- [NDMP クレデンシアルの詳細 (Advanced NDMP Credentials)]ダイアログボックスで、[追加 (Add)]をクリックします。
- [クレデンシアルの追加 (Add Credentials)]ダイアログボックスで NetBackup サーバーを選択し、NDMP ホストへのアクセスに使用されるユーザー名およびパスワードを指定します。
- [OK]をクリックします。NetBackup によって、ユーザー名およびパスワードが検証されます。
- NetBackup サーバーおよびユーザー名が、[NDMP クレデンシアルの詳細 (Advanced NDMP Credentials)]ダイアログボックスに表示されます。
- 必要に応じて、[追加 (Add)]を再度クリックして、他のサーバーおよびユーザーを指定します。

6 NetBackup によってバックアップされる NDMP ホストごとに、この手順を繰り返します。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## 3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について

3-Way バックアップを実行するには、前述のように、NDMP ホストへのアクセスを認証する必要があります。

次の点に注意してください。

- 3-Way バックアップ: [NDMP ホスト名 (NDMP host name)]には、テープドライブが接続されていない NDMP ホストを指定します。
- NDMP から Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP): [NDMP ホスト名 (NDMP host name)]には、NetBackup サーバー上に定義された Media Manager ストレージユニットにバックアップされる NDMP ホストを指定します。

p.69 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] の構成について

NetBackup for NDMP サーバーで、NetBackup 管理コンソールの [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] を使用してドライブおよびロボットを追加します。代わりに、NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用することもできます。

---

**メモ:** NetBackup では、NetApp cDOT システムに接続されたテープドライブがすべてのクラスターノードに接続されていることが推奨されます。この推奨に従わない場合、NetBackup でデータ転送用の最適なパスを見つけることができない場合があります。

---

次の手順および例では、NDMP の構成に関する部分だけを説明します。

- p.45 の「[デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定](#)」を参照してください。
- p.42 の「[NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加](#)」を参照してください。
- p.43 の「[テープドライブの追加](#)」を参照してください。
- p.44 の「[デバイス構成の確認](#)」を参照してください。

NetBackup メディアの構成に関する一般的な情報は、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1 UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

特定の NDMP ホストのストレージデバイスの構成についての詳細情報が利用可能です。

- サポート対象の NDMP オペレーティングシステムと NAS ベンダーの情報については、ベリタスのサポート Web サイトから『[NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information](#)』にアクセスしてください。このトピックには、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングの情報も含まれています。  
<http://www.veritas.com/docs/000027113>
- 各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『[NetBackup Master Compatibility List](#)』を参照してください。  
<http://www.netbackup.com/compatibility>

これらの手順は、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスの設定には適用されません。メディアサーバーに NDMP データをバックアップするには、NetBackup の通常の (非 NDMP) デバイスと同様にストレージユニットを構成します。関連項目は下記のリンクから参照してください。

p.69 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

p.50 の「[ボリュームの追加について](#)」を参照してください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加

次の手順は NDMP ホストに接続するロボットを構成する方法を示します。

### NDMP ホストに直接接続されたロボットを追加する方法

- 1 次のように NetBackup for NDMP サーバー上で NetBackup 管理コンソールを起動します。

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows の[スタート]メニューで、[プログラム]>[Veritas NetBackup]>[NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)]をクリックします。 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| UNIX | 次のように入力します。 |
|------|-------------|

```
/usr/opensv/netbackup/bin/jnbSA &
```

- 2 左ペインで[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[新規 (New)]を選択します。次に、ポップアップメニューから[新しいロボット (New Robot)]を選択します。

#### 4 [ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックスで、次のように選択します。

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media Manager ホスト (Media Manager host)      | NetBackup データベースの Enterprise Media Manager (EMM) データを管理するホストを指定します。(デフォルトでは、このホストは NetBackup マスターサーバーです。) |
| デバイスホスト (Device host)                       | プルダウンリストから NetBackup メディアサーバーを選択します。                                                                      |
| ロボット形式 (Robot type)                         | 形式を指定します。                                                                                                 |
| ロボット番号 (Robot number)                       | 番号を指定します。                                                                                                 |
| ロボット制御 (Robot control)                      | [ロボット制御は NDMP ホストに接続される (Robot control is attached to an NDMP host)]を選択します。                               |
| ロボットデバイスパス (Robot device path)              | ロボットのデバイス名を入力します。デバイスパスに NDMP ホスト名を含める必要はありません。                                                           |
| NDMP ホスト名 (NDMP host name)                  | ロボットが接続されている NDMP ホストの名前を入力します。                                                                           |
| [バス (Bus)]、[ターゲット (Target)]および[LUN (LUN)]の値 | NDMP ホストで必要な場合にこれらの値を指定します。デフォルトでは、バス、ターゲットおよび LUN の値は 0 (ゼロ) です。                                         |

[ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックスについて詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。次に、NetBackup for NDMP の構成に固有の手順について説明します。

#### 5 [OK]をクリックします。

#### 6 ポップアップメッセージが表示され、Device Manager サービス (またはデーモン) を停止して再起動するかどうかを尋ねられたら、[はい (Yes)]をクリックします。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## テープドライブの追加

次の手順はテープドライブを構成する方法を示します。

テープドライブを追加するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]、[デバイス (Devices)]、[ドライブ (Drives)]の順に展開します。
- 2 [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)]を選択します。ダイアログボックスで、[追加 (Add)]をクリックします。

- 3 [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)] ダイアログボックスで、[ドライブ名 (Drive Name)] ボックスにドライブの名前を入力します。
- 4 [追加 (Add)] をクリックして、ドライブパスを指定します。
- 5 [パスの追加 (Add Path)] ダイアログボックスで、ホストおよびパス情報を次のように選択します。

デバイスホスト (Device host)      NetBackup メディアサーバーの名前を選択します。プルダウンリストから定義済みのメディアサーバーを選択するか、または[追加 (Add)] をクリックして新しいメディアサーバーを入力します。

パス (Path)      テープドライブのデバイスファイル名 (nrst2a など) を入力します。ドライブの NAS ベンダーが提供するマニュアルを参照して、デバイスファイル名の正しい形式を確認してください。

または、NDMP ホストで NDMP V3 以上を実行している場合は、次のコマンドを実行して、ドライブのデバイスファイル名を検出します。

```
tpautoconf -probe ndmp_host_name
```

- 6 [このパスをネットワーク接続ストレージデバイス用に使用する (This path is for a Network Attached Storage device)] をクリックします。
- 7 [NDMP ホスト (NDMP Host)] ドロップダウンリストから、ドライブが接続されている NAS ファイラの名前を選択します。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)] ダイアログボックスに戻り、必要に応じてドライブ情報を入力します。追加する必要があるドライブごとに、この手順を繰り返します。

Media Manager デバイスデーモンおよびすべてのロボットデーモンの再起動を求めるメッセージが表示されたら、[はい (Yes)] をクリックします。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## デバイス構成の確認

NetBackup for NDMP サーバーで、次の手順を実行してデバイス構成を確認します。

### デバイス構成を確認する方法

#### 1 UNIX の場合:

- /usr/opensv/volmgr/bin/vmps を実行します。
- ltid、vmd、avrd およびすべての必要なロボットデーモンが動作中であることを確認します。

#### Windows の場合:

- NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。
  - 右ペインで、[プロセス (Processes)]タブを選択します。
  - ltid、vmd、avrd のほか、すべての必要なロボットデーモンプロセスが動作中であることを確認します。
- 2 NetBackup 管理コンソールで、[デバイスモニター (Device Monitor)]を選択します。
- ドライブが起動状態であることを確認します。


p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定

この手順は、NetBackup 管理コンソールの[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使って NDMP ファイラ用に NetBackup を設定する方法を示します。このウィザードを使って、デバイスおよびストレージユニットを NDMP ホストとして簡単に設定できます。

## デバイスの構成ウィザードを使用する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console) で、右パネルの [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)] をクリックして [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を起動します。
- 2 [ようこそ (Welcome)] ウィンドウで [次へ (Next)] をクリックします。[デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウが表示されます。



- 3 [デバイスホスト (Device Hosts)] の下で、NDMP ホストにアクセスする NetBackup メディアサーバーの横にチェックマークを付けます。
- 4 サーバー名を選択し、[変更 (Change)] をクリックします。

- 5 [デバイスホストの変更 (Change Device Host)]ウィンドウで、[NDMP サーバー (NDMP server)]の横にチェックマークを付けて、[OK]をクリックします。



[デバイスホスト (Device Hosts)]ウィンドウで、メディアサーバーの[スキャンするデバイス (任意) (Optional Devices to be Scanned)]列に「NDMP」が表示されます。


- 6 [次へ (Next)]をクリックして、[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]パネルを表示します。

---

**メモ:** NetApp cDOT システムでは、NDMP ホストはクラスタ管理 LIF である必要があります。NetBackup は、ストレージデバイス構成の NDMP ホスト名として他の LIF タイプをサポートしていません。

---

- 7 新しい NDMP ホストを追加するには、[新規 (New)]をクリックします。次のウィンドウが表示されます。



- 8 新しい NDMP ホスト名を入力し、[OK]をクリックします。[NDMP ホストクレデンシャル (NDMP Host Credentials)]ウィンドウが表示されます。

Change NDMP Host - na3250cm1cl

NDMP host: na3250cm1cl

NDMP Host Credentials

☐ Use global NDMP credentials for this NDMP host

☒ Use the following credentials for this NDMP host on all media servers

User name:  
admin

Password:  
.....

Confirm Password:  
.....

☐ Use different credentials for this NDMP host on each media server  
(Use Advanced Configuration)

To configure individual media server credentials or to override global and NDMP host level credentials, use Advanced Configuration.

Advanced Configuration...

OK Cancel Help


- 9 [すべてのメディアサーバーに対してこの NDMP ホストの次のクレデンシャルを使用する (Use the following credentials for this NDMP host on all media servers)] を選択します。目的の NDMP ファイラのユーザー名およびパスワードを入力します。

特定の NDMP ファイラのクレデンシャルについては、ベリタスのサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。

<http://www.veritas.com/docs/000027113>

[ホストをスキャンしています (Scanning Hosts)] ウィンドウが表示されます。

NetBackup により、ホストがスキャンされ、接続されているテープデバイスとディスクデバイスがすべて検出されます。完了したら、[ホストをスキャンしています (Scanning Hosts)] ウィンドウは次の例のような画面になります。



- 10 ウィザードの残りのプロンプトに従って、構成を完了します。

## ボリュームの追加について

NetBackup のメディアおよびデバイスの管理ユーティリティを使用して、NDMP ホストのバックアップに使用するボリュームを追加します。

手順については、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

ロボット内に存在するボリュームのロボット制御ホストを指定する場合は、NetBackup for NDMP サーバーのホスト名を指定します。NDMP ホストを指定しないでください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## NDMP パスワードとロボット接続の検証について

NetBackup による NDMP ホストへのアクセスを認証し、NetBackup 管理コンソールを使用してロボットを構成すると、NDMP クレデンシャルおよびロボットの構成が自動的に検証されます。必要に応じて、NDMP クレデンシャルおよびロボットの構成は再検証できます。たとえば、

```
tpautoconf -verify ndmp_host_name
```

検証が正常に終了すると、次のような画面が表示されます。

```
Connecting to host "stripes" as user "root"...
Waiting for connect notification message...
Opening session--attempting with NDMP protocol version n...
Opening session--successful with NDMP protocol version n
    host supports MD5 authentication
Getting MD5 challenge from host...
Logging in using MD5 method...
Host info is:
    host name "stripes"
    os type "NetApp"
    os version "NetApp Release n.n.n.n"
    host id "0033625811"
Login was successful
Host supports LOCAL backup/restore
Host supports 3-way backup/restore
```

## NDMP ストレージユニットの追加

NetBackup マスターサーバーで、バックアップデータの格納に使用するデバイス用の NDMP 形式のストレージユニットを追加します。NDMP ストレージユニットの追加に関する多くの要件は、Media Manager ストレージユニットの追加に関する要件と同じです。次の手順では、NDMP ストレージユニットを追加する方法について説明します。

ストレージユニットについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NDMP 形式のストレージユニットは、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスへのバックアップには使用されません。非 NDMP ストレージユニットを代わりに使ってください。

p.69 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

### NDMP ストレージユニットを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ ()]>[ストレージユニットグループ (Storage)]を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューから[新規 (New)]>[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]を選択します。

### 3 [新しいストレージユニット (New storage unit)]ダイアログボックスで、次のように入力します。

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ストレージユニット名<br>(Storage unit name)               | 一意のストレージユニット名を入力します。                                                                                                   |
| ストレージユニット形式<br>(Storage unit type)              | [NDMP]を選択します。                                                                                                          |
| オンデマンドのみ (On demand only)                       | ストレージユニットを、ポリシーまたはスケジュールによって明示的に要求された場合のみ利用可能にするかどうかを指定します。このオプションを指定しない場合、ストレージユニットは、任意の NDMP ポリシーまたはスケジュールで使用できます。   |
| ストレージデバイス<br>(Storage Device)                   | このストレージユニットのデバイス形式を選択します。                                                                                              |
| NDMP ホスト (NDMP Host)                            | NDMP ホストを指定します。NetApp cDOT システムの場合、クラスタ管理 LIF を指定する必要があります。NetBackup は、ストレージデバイス構成の NDMP ホスト名として他の LIF タイプをサポートしていません。 |
| メディアサーバー<br>(Media server)                      | このストレージユニットに関連付けられるメディアサーバーを選択します。                                                                                     |
| 最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives) | 並行書き込みのドライブの最大数を選択します。                                                                                                 |
| フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size to)          | このストレージユニットの最小のフラグメントサイズを入力します。                                                                                        |
| 多重化を有効にする<br>(Enable multiplexing)              | NDMP ストレージユニットで多重化は認められないため、1 を入力します。                                                                                  |
| ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)    | NDMP の多重化で使うデータストリームの最大数を選択します。<br>メモ: 少なくとも 2 つのデータストリームを選択してください。                                                    |

残りのフィールドについては、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』およびオンラインヘルプを参照してください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

# NDMP ポリシーの作成について

NetBackup マスターサーバー上で、NDMP ポリシーを作成して NDMP ホストのバックアップを構成する必要があります。

---

**メモ:** [バックアップポリシーの構成ウィザード (Backup Policy Configuration Wizard)] を使用して、NDMP ポリシーを作成できます。

---

NDMP ポリシーの作成方法は、他の NetBackup ポリシーの作成方法与類似しています。次のトピックでは、NDMP ポリシーを作成する場合の相違点について説明します。

- p.54 の「[NDMP ポリシーの\[属性 \(Attributes\)\]タブオプション](#)」を参照してください。
- p.55 の「[NDMP のアクセラレータが有効な場合の NDMP ポリシーの \[スケジュール\] タブオプション](#)」を参照してください。
- p.56 の「[NDMP ポリシーの\[クライアント \(Clients\)\]タブオプション](#)」を参照してください。
- p.56 の「[NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション](#)」を参照してください。
- p.64 の「[NetApp cDOT バックアップポリシーに適しているホストの選択について](#)」を参照してください。

NetBackup ポリシーとポリシーユーティリティについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NDMP スナップショットとレプリケーション方式に NDMP ポリシーを構成する方法について詳しくは、『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

NAS\_Snapshot 方式のポリシーを構成する方法について詳しくは、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

## NDMP ポリシーの[属性 (Attributes)]タブオプション

NDMP ポリシーを作成するとき、次のポリシー属性を適用できます。

ポリシー形式: NDMP      他のどのポリシー形式も選択しないでください。  
(Policy Type: NDMP)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポリシーのストレージユニット (Policy Storage Unit)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NDMP ホストに複数のストレージユニットが存在し、ポリシーのバックアップに特定のストレージユニットを使用する場合は、そのストレージユニットの名前を指定します。</li> <li>■ NDMP のアクセラレータを使用するポリシーでは、ストレージユニットグループはグループ内のストレージユニットにフェールオーバーを選択した場合にのみサポートされます。[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] 属性を参照してください。</li> <li>■ 3-Way バックアップの場合は、テープが接続されている NDMP ホスト用に定義されたストレージユニットを指定します。</li> <li>■ Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの場合は、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスとして定義された Media Manager ストレージユニットを指定します。<br/>p.69 の「リモート NDMP について」を参照してください。</li> </ul> |
| アクセラレータを使用する (Use Accelerator)                 | <p>NDMP のアクセラレータを有効にするには[アクセラレータを使用]を選択します。[ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性を参照してください。</p> <p>p.80 の「NDMP の NetBackup アクセラレータについて」を参照してください。詳細情報</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Replication Director                           | [Replication Director (Replication Director)]を選択して、Replication Director の NDMP ポリシーを構成します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams) | 値を 1 より大きい数字に設定してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## NDMP のアクセラレータが有効な場合の NDMP ポリシーの [スケジュール] タブオプション

[属性] タブのスケジュールリストにある次のパラメータは、NDMP のアクセラレータを有効にしている場合の NDMP ポリシーのオプションです。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]

アクセラレータ強制再スキャンを有効にするには、このオプションを選択します。このオプションは、NDMP のアクセラレータを使用する NDMP ポリシーにのみ利用できます。

アクセラレータ強制再スキャンは、次のアクセラレータバックアップの新たな基準を確立することで、セーフティネットの役割を果たします。このオプションを含めると、ファイラ上のすべてのデータがバックアップされます。このバックアップは、アクセラレータの最初の完全バックアップに似ていて、その後に続くバックアップの新しい基準を提供します。[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)]オプションで週単位の完全バックアップスケジュールを設定する場合、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を有効にする別のスケジュールでポリシーを補足できます。6 か月ごとまたはご利用の環境に適したときにいつでも実行するようにスケジュールを設定します。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を使用すると、加速された完全バックアップよりも少し長く実行できます。

NDMP のアクセラレータについて詳しくは、以下を参照してください。

p.80 の「[NDMP の NetBackup アクセラレータについて](#)」を参照してください。

## NDMP ポリシーの[クライアント (Clients)]タブオプション

クライアントリストでは、NDMP ポリシーの各クライアントに次のオプションを指定する必要があります。

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホスト名 (Hostname)                              | NDMP ホスト名。NetApp cDOT システムを使用する場合、NDMP ホスト名は Vserver のみにすることができます (データ LIF またはクラスタ管理 LIF)。NetBackup では、その他のどの LIF 形式も NDMP ホスト名としてはサポートされません。 |
| ハードウェアおよび OS (Hardware and operating system) | NDMP NDMP. NetApp cDOT システムを使用する場合、NetBackup はオペレーティングシステム名を NDMP から cDOT に変更します。                                                             |

## NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション

バックアップ対象リストには、NDMP ホスト側からディレクトリを指定する必要があります。

例:

```
/vol/home/dir1/  
/vol/vol1
```

Windows マスターサーバーまたはメディアサーバーを装備している場合、名前にサポート外の文字を含むディレクトリを指定することはできません。たとえば、Windows ではフ

イル名とフォルダ名で以下の文字をサポートしていないため、バックアップ対象で使用することはできません。

- ~ (チルダ)
- # (番号記号)
- % (パーセント)
- & (アンパサンド)
- \* (アスタリスク)
- [] (角カッコ)
- / (バックスラッシュ)
- : (コロン)
- <> (三角カッコ)
- ? (疑問符)
- ¥ (スラッシュ)
- | (パイプ)
- " (二重引用符)

サポート外の文字の詳細なリストについては、Windows のマニュアルを参照してください。

NetBackup 以降では、NDMP ポリシーのバックアップ対象で正規表現のワイルドカード文字や ALL\_FILESYSTEMS 指示句を使って NDMP ポリシーのパス名を指定することもできます。

p.57 の「[NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字](#)」を参照してください。

p.60 の「[ALL\\_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME\\_EXCLUDE\\_LIST 指示句](#)」を参照してください。

p.62 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字

ワイルドカード文字を正規表現に使うか、または指示句 ALL\_FILESYSTEMS を使って、NDMP ポリシーバックアップ対象項目でパス名を指定できます。

NDMP バックアップでは、ストリームバックアップでもそれ以外でも、正規表現のワイルドカード文字や指示句を使うことができます。

**メモ:** 一部の NDMP サーバーでは、ディレクトリレベルの拡張はサポートされていません。一部の NDMP ファイラベンダーには、ボリュームレベルよりも下位のワイルドカード文字をサポートするために NetBackup 社が使っている API がありません。

これらのファイラにボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字を使ってバックアップ選択項目を指定した場合は、状態コード 106 が生成されます。無効なファイルのパス名が見つかりました。要求を処理できません。(Invalid file pathname found, cannot process request)というメッセージが表示されます。

現在、NetApp ファイラだけが、バックアップ選択項目のボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字をサポートしています。このサポートは NetApp のクラスタ化された Data ONTAP バージョン 8.2 では利用できません。ボリュームレベル未満のバックアップ対象項目のワイルドカード文字をサポートしている NetApp Data ONTAP バージョンを確認するには、『[NetBackup Master Compatibility List](#)』を参照してください。

また、ファイル名とも一致するワイルドカード文字は使うことができません。たとえば、バックアップ選択項目に /vol/vol\_archive\_01/autoit\* が含まれているとします。この指定は /vol/vol\_archive\_01/autoit\_01/ のようなパス名と一致する可能性があります。ただし、この指定が /vol/vol\_archive\_01/autoit-v1-setup.exe のようなファイル名にも一致する場合は、バックアップジョブが状態コード 99 で失敗します。これは、ワイルドカードで指定できるのはパス名のみであるためです。[NDMP バックアップの失敗 (99) (NDMP backup failure (99))]というメッセージが表示されます。

表 3-1 NDMP ポリシーバックアップの選択項目に有効なワイルドカード文字

| ワイルドカード文字 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *         | <p>文字列の一致を指定します。たとえば、</p> <p>/vol/vol_archive_*</p> <p>パスのこの指定形式では /vol/vol_archive_ リテラル文字から始まり、何らかの文字で終了するすべてのパスが一致します。</p> <p>文字列一致ワイルドカードは、次の例のようなリテラル文字間の複数の可変文字も指定できます。</p> <p>/vol/ora_*archive または /vol/ora_*archive*</p> <p>/vol/ora_vol/mtree_*archive または /vol/ora_vol/mtree_*archive*</p> |
| ?         | <p>単一文字の一致を指定します。</p> <p>/fs?</p> <p>このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、何らかの単一の文字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs3、/fsa、/fsd などと指定された /fs? パターンが一致します。</p>                                                                                                                                                      |

| ワイルドカード文字 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [...]     | <p>英数字のパターン一致を指定します。たとえば、</p> <pre>/fs[1-9]</pre> <p>このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、1 から 9 までの何らかの単一の数字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs2 などから /fs9 までを指定した /fs[1-9] パターンが一致します。ただし、/fs0 および /fsa は指定されたパターンと一致しません。0 は指定された数字範囲外であり、a は数字でないからです。</p> <p>パターン一致ワイルドカードは、/fs[1-5a] のような英数字パターンも指定できます。この指定では、/fs1、/fs2 から /fs5 までと /fsa が一致します。</p> <p>同様に、パターン一致ワイルドカードは、/fs[a-p4] のようなパターンも指定できます。この指定では、/fsa、/fsb などから /fsp までと /fs4 が一致します。</p> <p>一連の数字で 10 個以上のボリューム名と一致する可能性があるパターンの場合は、バックアップ選択項目の指定を複数使う必要があります。たとえば、/vol/ndmp リテラル文字から始まり、1 から 110 までの番号が付いている 110 個のボリュームをバックアップできます。ワイルドカードを使ってバックアップ選択項目にこれらのボリュームを含めるには、次のワイルドカードパターンを使って 3 つのバックアップ選択項目を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ /vol/ndmp[0-9]<br/>このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、0 から 9 までの単一の数字で終了するボリューム名が一致します。</li> <li>■ /vol/ndmp[0-9][0-9]<br/>このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、00 から 99 までの 2 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。</li> <li>■ /vol/ndmp[0-9][0-9][0-9]<br/>このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、000 から 999 までの 3 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。</li> </ul> <p>この例では、/vol/ndmp[1-110] を指定しないでください。このパターンでは一貫しない結果が生じます。</p> |
| {...}     | <p>波カッコは、バックアップ対象リストと NDMP ポリシーの VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句で使用できます。</p> <p>1 対の波カッコは、複数のボリューム名またはディレクトリ名のパターンを示します。パターンはカンマだけで区切ります。空白は使用できません。いずれかまたはすべてのエントリに対して一致が試行されます。</p> <p>例:</p> <pre>{*volA,*volB} または {volA*,volB*}</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ワイルドカード式に関する次の制限と動作に注意してください。

- Veritas 社は NDMP ポリシーバックアップの選択項目に単一のスラッシュ文字 (/) を使わないことを推奨します。選択に NDMP ファイラのすべてのボリュームを含めるこの方法はサポートされません。その代わり、ALL\_FILESYSTEMS 指示句を使います。p.60 の「ALL\_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句」を参照してください。
- 入れ子のワイルドカード式は、特に多数のファイルまたはディレクトリを含むディレクトリの場合に、パフォーマンスを妨げる可能性のある再帰的なパス名の展開操作になるおそれがあります。入れ子のワイルドカード展開の例は次のとおりです。

```
/vol/fome06/*/*private
```
- ワイルドカード式はパスの区切り記号 (/) を越えたり含んだりしません。
- ワイルドカード式を含んでいるすべてのバックアップ対象項目はパスの区切り記号 (/) が先頭にある必要があります。正しいワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
/vol/archive_*
```

正しくないワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
vol/archive_*
```

## ALL\_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句

ALL\_FILESYSTEMS 指示句は、NDMP バックアップポリシーに NDMP ファイラのすべてのファイルシステムおよびボリュームを含める方法を提供します。

NDMP ファイラの一部のボリュームをバックアップしない場合は、ALL\_FILESYSTEMS バックアップ選択項目から特定のボリュームを除外できます。VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句はこのために使います。VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文の有効なワイルドカード文字を使うことができます。

---

**メモ:** 次の例では、NetApp Data ONTAP 7-Mode に固有の選択項目を使います。他の構成のバックアップ選択項目についての具体例は、該当するマニュアルを参照してください。

---

VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文は ALL\_FILESYSTEMS 文に先行する必要があります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01  
ALL_FILESYSTEMS
```

または

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文で複数の値を指定するには、値をカンマで区切ります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01,/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

また、ALL\_FILESYSTEMS 指示句で複数の VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文を指定することもできます。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文には最大で **256** 文字を含めることができます。**256** 文字の限度を超えないようにする必要がある場合は、複数の VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文を作成します。**256** 文字以上を指定する場合は、ボリュームリストは切り捨てられます。切り捨てられた文がバックアップジョブのエラーになる可能性があり、その場合はエラーメッセージ **[コマンドのパラメータが無効です (20)]** が表示されます。

バックアップ選択項目に読み取り専用のボリュームまたは空きのないボリュームが含まれている場合、NDMP バックアップジョブは状態コード **20** (**[コマンドのパラメータが無効です (20)]**) で失敗します。同じような NDMP バックアップジョブエラーが発生した場合は、ostfi ログを確認してエラーが発生したボリュームを特定します。読み取り専用のボリュームや領域不足のボリュームを除外するには、VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 文と ALL\_FILESYSTEMS 文を使うことができます。

Veritas は、スナップショットがセカンダリファイラに複製される NetBackup レプリケーションディレクトリ環境では、セカンダリファイラでのバックアップの制御にストレージのライフサイクルポリシーを使うことを推奨します。

7-mode の NetApp ストレージシステムでは、ボリュームがファイラのシステムファイルが含まんでいるためユーザーがファイルを /vol/vol0 に格納することは一般的にお勧めできません。このため、ALL\_FILESYSTEMS 指示句がバックアップポリシーで使われない場合は、vol0 をバックアップから除外してください。次に示すのは /vol/vol0 を除外するバックアップ対象リストです。

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/vol0  
ALL_FILESYSTEMS
```

- セカンダリファイラでのすべてのボリュームのバックアップには ALL\_FILESYSTEMS を使用しないでください。自動的に作成された NetApp FlexClone ボリュームをバックアップまたはリストアすると不整合が発生する場合があります。そのようなボリュームは一時的なものであり、仮想コピーまたは実際のボリュームへのポイントとして使われるため、バックアップする必要はありません。

- セカンダリファイラのすべてのボリュームをバックアップする必要がある場合は、Veritas 社はレプリケートされたボリュームに加えて **FlexClone** ボリュームの除外を推奨します。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Clone_*  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9]  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9]  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9][0-9]  
ALL_FILESYSTEMS
```

この例では、すべての **FlexClone** ボリュームを想定しており、**FlexClone** ボリュームのみが /vol/Clone\_ から始まります。環境に合わせてボリュームの指定を適切に調整します。

- VOLUME\_EXCLUDE\_LIST は ALL\_FILESYSTEMS に適用されます。明示的なバックアップ対象項目またはワイルドカードベースのバックアップ選択項目には適用されません。

ALL\_FILESYSTEMS 指示句を **Clustered Data ONTAP** の NDMP ポリシーで使う場合は、VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句を使って選択した各 SVM のルートボリュームを除外する必要があります。それ以外の場合、バックアップは失敗します。

レプリケーションディレクトクでクラスタ化された **Data ONTAP** のバックアップポリシーの作成について詳しくは、『**NetBackup 管理者ガイド Vol. 1**』を参照してください。

論理ユニット番号 (LUN) が割り当てられているボリュームで、スナップショットのインポートが状態コード **4213 (スナップショットのインポートに失敗しました (Snapshot import failed))** で失敗した場合、NDMP ポリシーのスナップショットからのバックアップは失敗します。このエラーを避けるためには、VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句を使って、**Storage Area Network (SAN)** を通してアクセスされる LUN の作成に使われるすべてのボリュームを除外します。

## バックアップ対象リスト内の環境変数について

NDMP の場合、環境変数を使用して、バックアップごとに構成パラメータを NDMP ホストに通知できます。NDMP 環境変数の種類を次に示します。

- NDMP プロトコルの指定でオプションとして定義されている環境変数  
任意の変数を設定できます。
- NDMP ホストのベンダーに固有の環境変数  
任意の変数を設定できます。

特定の NAS ベンダーに関連する環境変数の最新情報については、Veritas のサポート Web サイトで「[NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information](#)」を参照してください。このトピックでは、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングのヘルプについても説明しています。

Isilon ファイラの場合のみ、環境変数を使用している次の動作に注意します。

- **Isilon** ファイラでは、アクセラレータを有効にして **NetBackup NDMP** バックアップポリシーに **HIST** 環境変数を設定する場合は、値 **D** (**SET HIST=D**) のみを指定できます。**D** は、ディレクトリまたはノードのファイル履歴形式を指定します。**HIST** 変数にその他の値を指定すると、値を **D** に変更するように求めるメッセージが表示されます。ポリシーで **HIST** 変数を使用しなくても、バックアップは正常に完了します。
- アクセラレータが有効になっている **NetBackup NDMP** バックアップポリシーでいずれかの変数を変更する場合、同じ変数を使用して **2** 回目の完全バックアップを実行するまで、アクセラレータの最適化率は **0%** です。ポリシーの変数を変更すると、最初の完全バックアップで新しい基準イメージが作成されます。アクセラレータの最適化率は、同じ変数を使用して **2** 回目の完全バックアップを実行した後にのみ表示されます。
- **NetBackup** で使用する、次の予約済み環境変数  
FILESYSTEM  
DIRECT  
EXTRACT  
ACL\_START

**NetBackup** では、**1** つ以上の **SET** 指示句を指定して、バックアップ対象リストで環境変数を設定できます。

---

**メモ:** バックアップ対象リストでは、**SET** 指示句をリストの最初に指定した後に、バックアップするファイルシステムまたはボリュームを指定する必要があります。

---

**SET** 指示句の一般的な構文は次のとおりです。

```
SET variable = value
```

**variable** は環境変数名で、**value** はその変数に割り当てられた値です。値は一重引用符または二重引用符で囲むことができます。値に空白文字が含まれる場合は、引用符で囲む必要があります。次に例を示します。

```
SET ABC = 22  
SET DEF = "hello there"
```

値を入力せずに変数を指定すると、その変数に以前設定したすべての値が削除されます。次に例を示します。

```
SET ABC =  
SET DEF =
```

変数は、バックアップ対象リストの処理にともなって蓄積されます。たとえば、バックアップ対象には次のエントリが含まれる場合があります：

```
/vol/vol1  
SET HIST = N  
/vol/vol2  
SET DEF = 20  
SET SAMPLE = all  
/vol/vol3
```

この例では、/vol/vol1 ディレクトリは、ユーザーが設定した環境変数を使用せずにバックアップされます。**2** 番目のディレクトリ (/vol/vol2) は、変数 HIST を N に設定した状態でバックアップされます。**3** 番目のディレクトリ (/vol/vol3) は **3** つの環境変数 (HIST = N、DEF = 20、SAMPLE = all) をすべて設定した状態でバックアップされます。

---

**メモ:** HIST = N と設定されている場合、単一のファイルをリストアできません。HIST 変数が N に設定されているときは、ボリュームの完全リストアのみが利用できます。

---

同じ環境変数が重複してリストに存在する場合、古い環境変数の値は、新しい環境変数の値で上書きされます。

各バックアップで使用された変数は、保存され、その後のディレクトリのリストアに使用されます。NDMP ホストには、内部的に設定された環境変数がいくつか存在する場合があります。これらの変数も、保存されてリストアに使用されます。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## NetApp cDOT バックアップポリシーに適しているホストの選択について

NetApp cDOT システムを保護するようにバックアップポリシーを設定する場合には、クラスタ管理 LIF またはデータ LIF を使用してください。クラスタ管理 LIF をバックアップポリシークライアントとして使用する場合には次の点を考慮してください。

長所:

- すべてがクラスタ管理 LIF の下でカタログ化されます。
- クラスタ管理 LIF を検証するだけですみます。
- 少数のポリシーですべてをバックアップするのが簡単です。

短所:

- クラスタが同じ社内の複数の部署で 사용되는場合、部署間でデータを分離することが難しくなります。また、部署間でデータを共有する場合、セキュリティリスクが生じます。
- ボリュームプールおよび宛先ストレージの選択については詳細度が制限されます。
- リストア時、適切なデータを見つけることが難しい場合があります。

データ LIF をバックアップポリシークライアントとして使用する場合には次の点を考慮してください。

長所:

- すべてのデータ LIF の下でカタログ化されます。
- クラスタが同じ社内の複数の部署で使用されている場合でも、部署間でデータを分離することが非常に簡単です。
- 部署別のデータを別々のボリュームプールと宛先ストレージに移動できます。
- リストア時、適切なデータを見つけることが簡単です。

短所:

- 各データ LIF のためのクレデンシャルを追加する必要があります。
- クラスタ全体をバックアップするのに複数のポリシーを用意する必要があります。

## NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について

NDMP ポリシーのスケジュールには、次のバックアップ形式を指定できます。

- 完全
- 累積増分
- 差分増分

[ポリシーストレージユニットを上書きする (Override policy storage unit)]は、NetBackup のクライアント (NDMP ホスト) に複数のストレージユニットが存在し、このスケジュールに対して特定のストレージユニットを使う場合にのみ指定します。この場合、クライアントは NDMP ポリシー内の唯一のクライアントである必要があります。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## DAR の有効化または無効化について

NetBackup for NDMP は、デフォルトで、ファイルまたはディレクトリのリストアにダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使うように構成されています。ファイルのリストアで DAR を使う場合は、ディレクトリのリストアで使う場合と異なります。

次の表に、ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の使用方法を示します。

表 3-2                      ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の使用方法

| リストアの形式     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイルのリストア   | (ディレクトリではなく) ファイルの各リストアでは、DAR の使用によってリストアに要する時間を短縮できるかどうか、NetBackup によって自動的に判断されます。リストアがより高速になる場合だけ、DAR が使用されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ディレクトリのリストア | <p>ディレクトリのリストアでは、DAR はデフォルトで必ずサブディレクトリのリストアに使われますが、全体のイメージを含むディレクトリのリストアには使われません。たとえば、/vol/vol10 に全体のイメージが含まれ、/vol/vol10/dir1 というサブディレクトリがある場合、DAR は /vol/vol10/dir1 のリストアにデフォルトで使われます。ただし、/vol/vol10 のリストアには使われません。</p> <p>サブディレクトリのリストアでは、NetBackup は DAR の使用の有効性を評価しようとしません。手動で無効にしないかぎり、DAR は、サブディレクトリのリストアに NetBackup で必ず使われます。</p> <p>p.66 の「<a href="#">ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化</a>」を参照してください。</p> |

**メモ:** NDMP ホストが古いコンピュータだったり、最新の NAS OS バージョンが実行されていないなど、DAR の使用に問題がある場合、DAR を無効にする必要がある場合があります。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化

この手順を実行すると、すべての NDMP ポリシーで、ファイルおよびディレクトリの両方のリストアで DAR が無効になります。

### DAR を無効にする方法

- NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開し、[マスターサーバー (Master Servers)]または[メディアサーバー (Media Servers)]をクリックします。
- サーバー名を右クリックし、[プロパティ (Properties)]を選択します。
- [一般的なサーバー (General Server)]をクリックします。
- [NDMP リストアにダイレクトアクセスリカバリを使用する (Use direct access recovery for NDMP restores)]ボックスのチェックを外し、[適用 (Apply)]または[OK]をクリックします。

この操作により、すべての NDMP リストアにおいて DAR が無効になります。

- [OK]をクリックします。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化

次の手順はディレクトリのリストアのみで DAR を無効にします。個々のファイルリストアでは DAR を有効にしたままです。

すべての NDMP ポリシーに対してディレクトリのリストアのみで DAR を無効にする方法

- 1 次のファイルに、文字列 NDMP\_DAR\_DIRECTORY\_DISABLED を入力します。

```
/usr/opensv/netbackup/db/config/ndmp.cfg
```

- 2 ディレクトリの DAR を有効にするには、ndmp.cfg ファイルから NDMP\_DAR\_DIRECTORY\_DISABLED の文字列を削除 (またはコメントアウト) します。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

## クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成

NetBackup NDMP をクラスタ環境用に構成する前に、クラスタの各ノードに次のものをインストールする必要があります。

- NetBackup サーバー  
[『NetBackup インストールガイド』](#)を参照してください。
- NetBackup for NDMP ソフトウェア  
p.31 の「[NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)」を参照してください。  
Windows サーバーでは、NetBackup for NDMP ライセンスのインストールのみが必要です。

### クラスタ環境で NetBackup for NDMP を構成する方法

- 1 NDMP に接続されているロボットおよびドライブを構成します。次に、通常の場合 (非クラスタ環境の場合) と同様に、ストレージユニットおよびポリシーを構成します。
  - [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用するか、またはデバイスを手動で構成します。  
p.38 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。
  - クラスタ全体で同じロボットライブラリを使用するには、ロボット番号の一貫性を保つ必要があります。[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用すると、一貫性を保つように構成されます。ロボットを手動で構成する場

合は、クラスタ内の各ホストで、特定のロボットに対して同じロボット番号を使用する必要があります。

## 2 NetBackup for NDMP のデバイスおよびポリシーの構成が終了したら、クラスタ内の次のノードにフェールオーバーしてドライブおよびロボットを構成します。

1 つ目のノードのロボットの構成に使用したロボット番号と同じ番号を選択します。

NetBackup をクラスタ環境に構成した後、ほぼすべての構成情報は、クラスタ内のすべてのノードで入手可能です。構成情報は、共有ハードドライブを使用することによって利用可能になります。ただし、NetBackup 管理コンソールでは、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]に対して行われた変更は、共有ドライブでは入手できません。このような変更は、アクティブノードだけに適用されます。アクティブノードに対して行われた[ホストプロパティ (Host Properties)]の変更は、各ノードに手動で複製する必要があります。この処理によって、他のノードにフェールオーバーした場合にまったく同じように NetBackup を動作させることができます。

詳しくは、『[NetBackup High Availability ガイド](#)』を参照してください。

p.37 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

# NetBackup メディアサーバーへの NDMP バックアップ (リモート NDMP) の構成

この章では以下の項目について説明しています。

- リモート NDMP について
- Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成


## リモート NDMP について

このトピックでは、NetBackup for NDMP を構成して、Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP) を実行する方法について説明します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

リモート NDMP を使用すると、NetBackup メディアサーバー上の Media Manager ストレージユニットに構成されているドライブに、NDMP データをバックアップできます。ドライブは、NDMP バックアップと非 NDMP バックアップの両方に使用できます。

リモート NDMP に追加された機能は NDMP の多重化です。NDMP の多重化はリモート NDMP で機能します。同じクライアントまたは異なるクライアントから同じストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。

図 4-1 Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップ



## Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成

この項では、Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップを構成する方法について説明します。

### Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成方法

- 1 NetBackup サーバーに対して、バックアップを行う NDMP ホストへのアクセスを認証します。

Snapshot Client NAS\_Snapshot 方式を使ってスナップショットを作成する場合は、メディアサーバーではなく、マスターサーバー上で次の手順を実行します。

- [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]を選択して、[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]をクリックします。[処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]を選択して[NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスを表示します。
- 値を入力します。  
p.38 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。
- NetBackup サーバーによってバックアップされる NDMP ホストごとに、これらの手順を繰り返します。

- 2 NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、ドライブおよびロボットを構成します。

次の点に注意してください。

- このマニュアルの「NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バックアップの構成」の内容は使わないでください。NDMP 接続されたデバイスとしてではなく、NetBackup の通常のデバイスとしてロボットとドライブを構成します。  
『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
- NetBackup Shared Storage Option (SSO) を使ってドライブを共有できます。ドライブは、NDMP ドライブおよび非 NDMP ドライブの両方として共有できます。  
p.94 の「[Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

**3** ドライブ用に Media Manager ストレージユニットを作成します。ストレージユニット形式は、NDMP ではなく、Media Manager である必要があります。

NDMP の多重化では、次の手順を実行します。

- [新しいストレージユニット (New Storage Unit)]メニューで[多重化を有効にする (Enable Multiplexing)]チェックボックスを選択します。
- [ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)]エントリを 1 より大きい値に設定します。

ストレージユニットについて詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

**4** NDMP 形式のポリシーを作成します。[新しいポリシー (New Policy)]画面または[ポリシーの変更 (Change Policy)]画面で、必ず前の手順で作成したストレージユニットを指定します。

NDMP の多重化では次に注意してください。

- [新しいスケジュールの追加 (Add New Schedule)]メニューの[メディアの多重化 (Media multiplexing)]属性を 1 より大きい値に設定します。

# NDMP ダイレクトコピーの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP ダイレクトコピーについて](#)
- [NDMP ダイレクトコピーの構成](#)
- [NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)

## NDMP ダイレクトコピーについて

NetBackup では、仮想テープライブラリ (VTL) がサポートされています。仮想テープライブラリは、ディスクベース技術を使用して、テープライブラリ (ロボット) およびドライブのエミュレーションを行います。バックアップイメージは VTL の 1 つ以上のディスクに書き込まれます。VTL では、イメージがテープ上に存在するように処理されますが、アクセスはディスクの速度で行われます。

(ディザスタリカバリ用などの) 追加のストレージでは、NetBackup によってバックアップイメージが VTL ディスクから NDMP ストレージユニットの物理テープへコピーされます。このコピーには、メディアサーバーの I/O またはネットワーク帯域幅は使用されません。NetBackup では、1 台の NDMP ホストに接続された NDMP テープドライブ間で NDMP イメージを直接コピーすることもできます。

いずれの場合も、この機能は NDMP ダイレクトコピーと呼ばれます。この機能を使用すると、NetBackup で、VTL または NDMP 物理テープのいずれかのイメージから、データを直接リストアできます。NDMP ダイレクトコピーでは、テープへのバックアップとテープからのリストアは、非 NDMP データだけでなく、NDMP データでもサポートされています。バックアップイメージのテープ間の複製もサポートされています。

NDMP ダイレクトコピーは、多重化バックアップ、合成バックアップ、複数のコピーをサポートしません。また、宛先デバイスのストレージユニットグループもサポートされていま

せん。ストレージユニットグループを選択すると、NDMP ダイレクトコピーは無効になります。データ転送は、NetBackup サーバーを使用し、ネットワークを介して行われます。

NDMP ダイレクトコピーを開始するには、NetBackup 管理コンソールの NetBackup 複製機能、bpduplicate コマンドまたは NetBackup Vault が使用できます。

NDMP ダイレクトコピーは、次の環境で動作します。

- 物理テープライブラリへのアクセス権がある VTL に接続されている NetBackup メディアサーバー。NDMP ダイレクトコピーを構成する手順については、このトピックで説明します。
- (VTL ではなく) テープライブラリへのアクセス権がある NDMP ホストに接続されている NetBackup for NDMP サーバー。この NDMP バックアップ環境については、このマニュアルの他のトピックで説明します。この環境では、NDMP ダイレクトコピーに追加の構成は必要ありません。

NDMP ホストとストレージデバイスが正しく構成されると、NetBackup によって作成された NDMP バックアップを複製する際に、NetBackup で NDMP ダイレクトコピーが使用されます。

## NDMP ダイレクトコピーを使うための前提条件

NDMP ダイレクトコピーを使うための次の前提条件に注意してください。

- NetBackup for NDMP ソフトウェアのインストールが必要です。NetBackup for NDMP は、Enterprise Disk Option のライセンスによって有効になります。NDMP V4 以上が必要です。
- 『NetBackup Master Compatibility List』は、この機能をサポートする VTL ソフトウェアを示します。  
<http://www.netbackup.com/compatibility>
- 使用する環境に VTL が含まれる場合は、その製品マニュアルに従って VTL をインストールおよび設定する必要があります。NetBackup Enterprise Disk Option ライセンスが必要です。Enterprise Disk Option ライセンスは NDMP ダイレクトコピーの機能を有効にします。
- NDMP ダイレクトコピーをサポートするため、VTL には NDMP の機能が必要です。
- 1 台の NDMP テープドライブから、(VTL ではない) 別の NDMP テープドライブへダイレクトコピーを実行するには、NetBackup for NDMP ライセンスが必要です。


## VTL を使用した NDMP ダイレクトコピー

NDMP ダイレクトコピー機能では、NDMP プロトコルを使用する NDMP テープサーバーを組み込んだ VTL を使用します。イメージは、組み込みの NDMP テープサーバーによって、VTL ディスクから物理テープに直接移動します。イメージは、NetBackup メディアサーバーもネットワークも経由しません。

メモ: VTL 環境では、NAS 装置は必要ありません。VTL は NAS (NDMP) ホストのエミュレーションを行います。VTL は NDMP テープサーバーの機能を必要とします。


次の図に、VTL 構成内に実際に存在するハードウェアと、NetBackup 側から見た構成の、2 つの観点から見た VTL を示します。

図 5-1 VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーの概要



次の図に、VTL のデータの流れと制御を示します。

図 5-2 VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーのデータの流れおよび制御




1. NetBackup メディアサーバーは、ダイレクトデバイスバス (SCSI または SAN) を介して、バックアップを VTL に送信します。
2. NetBackup は VTL への NDMP デバイスバスを選択し、そのデバイス用の NDMP 制御セッションを作成します。
3. NetBackup は、物理テープライブラリからテープボリュームを選択します。次に、ライブラリから NDMP デバイスバスを選択し、そのデバイス用に 2 つ目の NDMP 制御セッションを作成します。
4. NDMP プロトコルによって、VTL のバックアップイメージが物理テープライブラリに直接コピーされます (ネットワークは経由しません)。
5. VTL または物理テープのいずれかのイメージが、メディアサーバーに直接リストアされます。

## VTL を使用しない NDMP DirectCopy

NetBackup の複製機能を使用すると、NetBackup では、NDMP ホストに接続されたテープドライブ間で NDMP イメージをコピーできます。一般的な使用法は、同じテープライブラリ内のテープドライブ間でイメージをコピーすることです。(イメージは異なるテープライブラリ間でもコピーできます。) VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーと同様に、コピーされたデータは NetBackup メディアサーバーやネットワークを経由しません。

図 5-3 NDMP ホストにアクセス可能なテープドライブ間の NDMP ダイレクトコピー



## NDMP ダイレクトコピーの構成

VTL に対して行われたバックアップから NDMP ダイレクトコピーを構成するには、次の手順を使います。

### VTL に対して行われたバックアップから NDMP ダイレクトコピーを構成する方法

- 1 VTL を NDMP ホストとして構成します。[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、次のように構成できます。NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]をクリックし、右パネルの[ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)]をクリックします。
  - ウィザードの[デバイスホスト (Device Hosts)]ダイアログボックスでデバイスホストを選択し、[変更 (Change)]をクリックします。
  - [デバイスホストの変更 (Change Device Host)]ダイアログボックスで[NDMP サーバー (NDMP server)]を選択し、[OK]をクリックします。
  - [次へ (Next)]をクリックします。[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]ダイアログボックスの[NDMP ホスト (NDMP Host)]ウィンドウに、VTL が表示されます。

p.96 の「[NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法](#)」を参照してください。

- 2 NetBackup による VTL へのアクセスを認証します。VTL が NDMP ホストのエミュレーションを行うことに注意してください。

p.38 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

- 3 VTL をロボットとして構成し、次に Media Manager ストレージユニットで 1 つ以上のテープドライブを構成します。

NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用できます。デバイスと Media Manager ストレージユニットの構成についての追加ヘルプが利用可能です。

次を参照してください。『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

- 4 VTL で 1 つ以上のテープドライブをネットワーク接続ストレージデバイスとして構成し、そのドライブ用に 1 つ以上の NDMP ストレージユニットを作成します。

p.43 の「[テープドライブの追加](#)」を参照してください。

p.50 の「[NDMP ストレージユニットの追加](#)」を参照してください。

ドライブは前述の手順で選択したドライブと同じでもかまいません。NetBackup では、メディアサーバーと NDMP ホスト間のドライブの共有がサポートされています。

- 5 物理テープライブラリで 1 つ以上の NDMP テープドライブを構成し、構成したドライブを NDMP ストレージユニットに追加します。前述の手順と同じ手順を使用します。

これらのドライブが SAN 上で共有されている場合は、Media Manager ストレージユニットでも使用することができます。

## NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製

NetBackup では、バックアップイメージを複製する際に NDMP ダイレクトコピーを使用します。複製を実行するには、次のいずれかの方法を使うことができます。

- NetBackup 管理コンソールで複製を開始する。  
NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を選択し、右ペインの [処理 (Action)] リストボックスで [複製 (Duplicate)] を選択します。  
p.78 の「[NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始](#)」を参照してください。
- NetBackup Vault

詳しくは、『[NetBackup Vault 管理者ガイド](#)』を参照してください。

- コマンド `bpduplicate`  
このコマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドガイド](#)』を参照してください。
- ストレージライフサイクルポリシー (SLP)  
NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]を選択します。  
SLP について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NetApp cDOT システムを SVM スコープの NDMP モードで使用する場合、NetBackup は、複製を最適に実行できるようにするために、可能な場合はソースパスと宛先パスの親和性を一致させるを試みます。

## イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件

NetBackup で NDMP ダイレクトコピーを使ってイメージを複製するときは、次の点に注意してください。

- 複製の宛先として、VTL または物理テープライブラリの NDMP ストレージユニットを指定する必要があります。
- NDMP テープドライブは、ソースイメージのマウントに使用できる必要があります。NDMP テープドライブは、VTL で定義されたものでも、テープライブラリの物理テープドライブでもかまいません。

設定手順が利用可能です。

p.72 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

これらの 2 つの要件が満たされれば、NDMP ダイレクトコピーは有効になります。

NetBackup では、メディアサーバーの I/O またはネットワーク帯域幅を使用せずに、直接指定されたストレージユニットにイメージをコピーします。

## イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式

NetBackup ポリシーによって作成されたイメージはすべて複製できます。ポリシーは NDMP ポリシーである必要はありません。

p.72 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

バックアップは、VTL のストレージユニットまたは NDMP ホストに接続されているストレージデバイスに作成することができます。NetBackup の複製機能を使用して、次のようにバックアップをテープドライブに直接コピーすることができます。

## NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始

NDMP ダイレクトコピーを開始するには次の手順を使います。

### NDMP ダイレクトコピーを開始する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を展開します。
- 2 複製するイメージの検索条件を設定します。[今すぐ検索 (Search Now)] をクリックします。
- 3 複製するイメージを右クリックし、ショートカットメニューから [複製 (Duplicate)] を選択します。

複製先として NDMP ストレージユニットを指定する必要があります。[複製変数の設定 (Setup Duplication Variables)] ダイアログボックスの [ストレージユニット (Storage unit)] フィールドを使います。

『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』に記載されているバックアップイメージの複製に関する項を参照してください。

# NDMP のアクセラレータ

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP の NetBackup アクセラレータについて](#)
- [NDMP のアクセラレータのトラックログについて](#)
- [NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ](#)
- [NDMP のアクセラレータの NetBackup ログ](#)

## NDMP の NetBackup アクセラレータについて

---

**メモ:** 現在は、NetApp ファイラと Isilon ファイラのみが NetBackup Accelerator for NDMP オプションとしてサポートされています(各 NAS ベンダーのサポート対象バージョンの最新リストについては、[「NetBackup Master Compatibility List」](#)を参照)。

NetApp ファイラの場合は、NDMP のアクセラレータは DUMP 形式のみをサポートします。DUMP 形式の具体的な詳細は、NetApp のマニュアルを参照してください。

---

NetBackup のアクセラレータオプションを使用すると、NetApp ファイラと Isilon ファイラの NDMP バックアップを通常の NDMP バックアップよりも高速に実行できます。NetBackup Accelerator はファイラの変更検出技法を使って前回のバックアップ以降に行われた修正を識別することで完全バックアップの速度を上げます。ファイラからすべてのデータを保護する初回の完全バックアップ後は、NetBackup Accelerator はファイラで変更されたデータのバックアップのみをメディアサーバーに作成します。メディアサーバーは変更したデータと以前のバックアップイメージを組み合わせて新しい完全バックアップイメージを作成します。ファイルまたはファイルの一部がストレージにすでに存在し、変更されていない場合には、メディアサーバーはファイラから読み込むのではなくストレージにある複製を使ってバックアップイメージの作成を完了します。結果として、NetBackup NDMP のバックアップをすばやく作成できます。

---

**メモ:** NetApp ファイラの場合は、完全バックアップ (定期的な再スキャンや強制再スキャン) と増分バックアップの両方でアクセラレータの最適化が見込まれます。Isilon ファイラの場合は、完全バックアップ (定期的な再スキャン – 強制再スキャンではない) のみアクセラレータの最適化が見込まれます。

---

NDMP のアクセラレータには、次の利点があります。

- 複製、DAR リストア、多重化などのすべての NetBackup NDMP 機能をサポートする
- ファイラと NetBackup サーバー間にネットワーク帯域幅をあまり使用しないコンパクトなバックアップストリームを作成する
- メディアサーバーの I/O と CPU のオーバーヘッドを削減する

NDMP のアクセラレータを設定するには、NDMP ポリシーの[属性]タブにある[アクセラレータを使用]チェックボックスにチェックマークを付けます。ファイラに変更を加える必要はありません。

---

**メモ:** Isilon ファイラの場合のみ、環境変数を使用している次の動作に注意します。

Isilon ファイラでは、アクセラレータを有効にして NetBackup NDMP バックアップポリシーに HIST 環境変数を設定する場合は、値 D (SET HIST=D) のみを指定できます。D は、ディレクトリまたはノードのファイル履歴形式を指定します。HIST 変数にその他の値を指定すると、値を D に変更するように求めるメッセージが表示されます。ポリシーで HIST 変数を使用しなくても、バックアップは正常に完了します。

アクセラレータが有効になっている NetBackup NDMP バックアップポリシーでいずれかの変数を変更する場合、同じ変数を使用して 2 回目の完全バックアップを実行するまで、アクセラレータの最適化率は 0% です。ポリシーの変数を変更すると、最初の完全バックアップで新しい基準イメージが作成されます。アクセラレータの最適化率は、同じ変数を使用して 2 回目の完全バックアップを実行した後にのみ表示されます。

NDMP ポリシーの環境変数について詳しくは、次のページを参照してください。

p.62 の「バックアップ対象リスト内の環境変数について」を参照してください。

---

---

**メモ:** NDMP バックアップポリシーに NetApp ファイラの smtape 環境変数が含まれる場合は、NDMP のアクセラレータが有効になっていると最適化は行われません。smtape 環境変数は、単一ファイルの完全バックアップのように、常にボリューム全体のバックアップを作成します。smtape について詳しくは、NetApp ファイラのマニュアルを参照してください。NetBackup バックアップポリシーの smtape について詳しくは、「[NetBackup for NDMP: NAS appliance Information](#)」で、NetApp での NetBackup のバックアップポリシーについての記事を参照してください。

---

NDMP ポリシーに NetApp、Isilon、およびその他のベンダーのファイラの組み合わせが含まれる場合は、NetApp ファイラと Isilon ファイラのみでアクセラレータのオプションを使用します。ジョブ詳細のメッセージでアクセラレータオプションを使うファイラとオプションを使うタイミングを識別します。これらのジョブ詳細メッセージについて詳しくは、次を参照してください。

p.86 の「[NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ](#)」を参照してください。

---

**メモ:** アクセラレータを使用しない NDMP バックアップとは異なり、アクセラレータを使用する NDMP バックアップでは 0 から 9 までの NDMP ダンプレベルを使用せずに変更されたファイルを確認します。代わりに、BASE\_DATE と DUMP\_DATE を使って変更したファイルを判断します。BASE\_DATE で最新の完全バックアップまたは増分バックアップのタイムスタンプを取得します。DUMP\_DATE で現在実行中のバックアップのタイムスタンプを取得します。NDMP のアクセラレータを有効にすると、BASE\_DATE と DUMP\_DATE の間で変更されたデータのバックアップのみが作成されます。

このファイラのダンプレベルメッセージはジョブ詳細ログに引き続き記録されます。ただし、NDMP のアクセラレータでダンプレベルを使用しないことを確認するために、ジョブの詳細に「今後のメッセージでは LEVEL への参照を無視してください」というメッセージも表示されます。

---

アクセラレータと NDMP バックアップの連携方法:

- **アクセラレータを使った初回の完全バックアップ**  
アクセラレータオプションが有効になっている初回の NDMP 完全バックアップジョブは通常の完全バックアップに類似しています。実行時間はアクセラレータ機能を使わないバックアップよりわずかに長くなることがあります。ファイラからすべてのデータのバックアップを作成し、ベースラインバックアップイメージを提供し、初回のトラックログを作成します。

---

**メモ:** 次回の定時バックアップが増分バックアップの場合は最初にアクセラレータを有効にすると、NetBackup は NDMP ポリシーを使わない NetBackup Accelerator と同様に自動的に完全バックアップイメージをトリガしません。NDMP のアクセラレータを使用すると、引き続き増分バックアップが予定どおりに実行されます。[アクセラレータを使用]オプションを有効にして NetApp ファイラを使用すると初回のトラックログも作成されるので、増分バックアップの速度が上がります。次回の完全バックアップは定時にのみ実行します。

---

- **アクセラレータを使った増分バックアップ**  
以降の増分バックアップジョブでは前回のバックアップ以降に変更されたデータのみ  
のバックアップを作成します。

- アクセラレータを使った次の完全バックアップ  
以降の完全バックアップジョブでは前回のバックアップ以降に変更されたデータのみ  
のバックアップを作成します。トラックログは、前回のバックアップからどのデータを含  
めるのかを決定するために使用されます。これには、前回の完全バックアップおよび  
それに続くすべての増分バックアップが含まれます。NetBackup はファイラのすべ  
てのデータを含む完全バックアップイメージを作成します。
- アクセラレータを使った完全バックアップの再スキャンの強制  
[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションは次のアク  
セラレータバックアップに新しい基準を確立してセーフティネットの役割を果たしま  
す。ポリシーの [スケジュール (Schedules)] ページでこのオプションを設定すると、  
ファイラのデータすべてのバックアップを作成します。このバックアップはアクセラレー  
タを使用した初回の完全バックアップと同様に、これ以降のバックアップの新たな基  
準になります。[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] オプションで週単位の  
完全バックアップスケジュールを設定する場合、[アクセラレータ強制再スキャン  
(Accelerator forced rescan)] を有効にする別のスケジュールでポリシーを補足でき  
ます。6 か月ごとまたはご利用の環境に適したときにいつでも実行するようにスケ  
ジュールを設定します。NetApp ファイラの場合、[アクセラレータ強制再スキャン]  
を指定したバックアップは、アクセラレータを使用した完全バックアップよりも少し長く時  
間がかかると予想されます。Isilon ファイラの場合、[アクセラレータ強制再スキャン]  
を指定したバックアップは、アクセラレータを使用した初回の完全バックアップと同じく  
らい時間がかかる可能性があります。これらのオプションについて詳しくは、次を参照  
してください。
- p.54 の「NDMP ポリシーの [属性 (Attributes)] タブオプション」を参照してくだ  
さい。
- p.55 の「NDMP のアクセラレータが有効な場合の NDMP ポリシーの [スケジュー  
ル] タブオプション」を参照してください。

## NDMP のアクセラレータのトラックログについて

トラックログは、編集してはならないバイナリファイルです。Veritas テクニカルサポートか  
ら、トラブルシューティング目的でトラックログの要求を受ける場合があります。トラックログ  
は 2 つのコピーが次の場所に保管されます。

- マスターサーバー:  
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/db/track  
Windows の場合: `install_path\NetBackup\db\track`
- メディアサーバー:  
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/track  
Windows の場合: `install_path\NetBackup\track`

次の状況が発生した場合は、トラックログを手動で安全に削除できます。

- [アクセラレータを使用]オプションを無効にした
- バックアップ対象が変更された
- ポリシーの名前が変更された
- ポリシーから NDMP ファイラが削除された
- バックアップの実行に使用するストレージサーバーが変更された
- バックアップの制御に使用するマスターサーバーが変更された

特定のバックアップ対象のトラックログを手動で削除するには次の場所に移動します。

- マスターサーバー:

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/db/track/master_server/storage_server/filer_name/  
policy/backup_selection
```

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥db¥track¥master_server¥storage_server¥filer_name¥  
policy¥backup_selection
```

- メディアサーバー:

UNIX の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/track/master_server/storage_server/filer_name/  
policy/backup_selection
```

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥track¥master_server¥storage_server¥filer_name¥  
policy¥backup_selection
```

## NDMP のアクセラレータのトラックログをリダイレクトする方法

トラックログのサイズはバックアップのファイルサイズおよびファイル数に比例します。領域上の問題のために別のボリュームにトラックログを再配置することが必要になる場合もあります。このような場合、Veritas では、トラックログを十分にディスク容量があるボリュームにリダイレクトすることを推奨しています。

トラックログのコピーの一つがマスターサーバー上に、もう一つのコピーはメディアサーバーの次のディレクトリに置かれます。

- マスターサーバー:

UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/db/track

Windows の場合: install\_path¥NetBackup¥db¥track

- メディアサーバー上:

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/track`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥track`

これらのディレクトリをリダイレクトするには、以下の該当する手順を実行します。完了後、次に実行されたアクセラレータ対応バックアップで、作成されるトラックログを指定したディレクトリにリダイレクトされます。

### UNIX システムでトラックログディレクトリをリダイレクトするには:

- 1 バックアップコピーを作成するトラックログディレクトリの名前を変更します。

- マスターサーバー上:

```
# mv /usr/opensv/netbackup/db/track
/usr/opensv/netbackup/db/track.sv
```

- メディアサーバー上:

```
# mv /usr/opensv/netbackup/track /usr/opensv/netbackup/track.sv
```

- 2 新しい場所にバックアップをコピーします。

- マスターサーバー上:

```
# cp -rp /usr/opensv/netbackup/db/track.sv/*<トラックログ用の新しい宛
先ディレクトリのパス>
```

- メディアサーバー上:

```
# cp -rp /usr/opensv/netbackup/track.sv/*<トラックログ用の新しい宛先
ディレクトリのパス>
```

- 3 トラックログディレクトリから目的の場所へのシンボリックリンクを作成します。たとえば、目的のディレクトリが `/vol1/track` である場合、次のコマンドを実行します。

- マスターサーバー上:

```
# ln -s /vol1/track /usr/opensv/netbackup/db/track
```

- メディアサーバー上:

```
# ln -s /vol1/track /usr/opensv/netbackup/track
```

- 4 すべてが正常に機能することを確認したら、バックアップ `track.sv` ディレクトリを削除して、元のボリューム上の領域を開放できます。

### Windows Server のシステムでトラックログディレクトリをリダイレクトするには:

- 1 バックアップコピーを作成するトラックログディレクトリの名前を変更します。

- マスターサーバー上:

```
> move "install_path¥NetBackup¥db¥track"
"install_path¥NetBackup¥db¥track.sv"
```

- メディアサーバー上:

```
> move "install_path¥NetBackup¥track"  
"install_path¥NetBackup¥track.sv"
```

2 新しい場所にバックアップをコピーします。

- マスターサーバー上:

```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥db¥track.sv" "<トラックログ用の  
新しい宛先ディレクトリのパス>"
```

- メディアサーバー上:

```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥track.sv" "<トラックログ用の新し  
い宛先ディレクトリのパス>"
```

3 アクセラレータ対応バックアップを実行する前に、mklinkを使って

<install\_dir>¥NetBackup¥track ディレクトリを目的のディレクトリにリンクしてください。たとえば、目的のディレクトリが E:¥track である場合、次のコマンドを実行します。

```
> mklink /D "<install_dir>¥NetBackup¥track" E:¥track
```

4 すべてのが正常に機能することを確認したら、バックアップ track.sv ディレクトリを削除して、元のボリューム上の領域を開放できます。

## NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ

このトピックでは、NDMP のアクセラレータが有効になっている場合に NDMP ジョブの詳細ログに表示される具体的なメッセージの一部について説明します。

NetBackup ジョブの詳細のメッセージにはファイラで直接生成されるメッセージが含まれます。ファイラのメッセージを見つけるには、次の例のように PID の番号に従ってメッセージで NDMP ホスト名を検索します。

```
mm/dd/yyyy hh:mm:ss - Info ndmpagent (pid=10780) [NDMP_host_name]:  
Filetransfer: Transferred 146841088 bytes in 2.855 seconds  
throughput of 50231.929 KB/s
```

---

**メモ:** filer volume is fullのようなファイラで直接生成されるメッセージには、すぐに警告が必要なものもあります。ファイラの文書を調べて、ジョブの詳細でファイラのメッセージが示すファイラの問題を解決する方法を判断します。

---

### アクセラレータが有効な初回の完全バックアップ

NDMP のアクセラレータを使用する初回の NDMP 完全バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 1:28:47 PM - Info bpbrm(pid=3824) accelerator enabled
...
...
mm/dd/yyyy 1:28:53 PM - Info ndmpagent(pid=10556) accelerator
optimization is <off>, unable to locate accelerator tracklog
...
...
mm/dd/yyyy 1:29:05 PM - Info ndmpagent(pid=10556) accelerator sent

1310720 bytes out of 1310720 bytes to server, optimization 0.0%
```

アクセラレータが有効な初回の完全バックアップでは次のメッセージに注意してください。

- accelerator enabled  
このメッセージはアクセラレータオプションを使っていることを示します。
- accelerator optimization is <off>, unable to locate accelerator tracklog  
これは初回の完全バックアップなので、**NetBackup** は新しいトラックログを作成します。トラックログの場所について詳しくは、次を参照してください。  
[p.89 の「NDMP のアクセラレータの NetBackup ログ」](#)を参照してください。
- accelerator sent 1310720 bytes out of 1310720 bytes to server, optimization 0.0%  
これは初回の完全バックアップなので、すべてのデータのバックアップを作成します。最適化は行われていません。

## 以降のアクセラレータが有効な増分バックアップ

NDMP のアクセラレータを使用する以降の NDMP 増分バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) accelerator
optimization is <on>
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) BASE_DATE will be
used to determine changed files for accelerator
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) please ignore
references to LEVEL in future messages
...
...
mm/dd/yyyy 2:14:14 PM - Info ndmpagent(pid=10044) accelerator sent

1104896 bytes out of 100310720 bytes to server, optimization 15.7%
```

以降のアクセラレータ増分バックアップでは、次のメッセージに注意してください。

- `accelerator optimization is <on>`  
このメッセージはトラックログが存在し、アクセラレータオプションを使ってバックアップを実行することを示します。
- `BASE_DATE will be used to determine changed files for accelerator  
please ignore references to LEVEL in future messages`  
これらのメッセージは NDMP のアクセラレータがダンプレベルではなく `BASE_DATE` と `DUMP_DATE` を使用して変更したデータを識別することを示します。ダンプレベルを参照するメッセージはファイラで生成されます。ただし、NDMP のアクセラレータでダンプレベルを使用しないことを確認するために、ジョブ詳細ログにレベルの参照を無視するメッセージも表示されます。
- `accelerator sent 1104896 bytes out of 100310720 bytes to server,  
optimization 15.7%`  
このメッセージには、サーバーに送信されたデータ量と実現された最適化率が示されます。

## アクセラレータが有効な次回の完全バックアップ

NDMP のアクセラレータを使用する以降の NDMP 完全バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) accelerator
optimization is <on>
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) BASE_DATE will be
used to determine changed files for accelerator
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) please ignore
references to LEVEL in future messages
...
...
mm/dd/yyyy 1:40:27 PM - Info ndmpagent(pid=12244) accelerator sent
887296 bytes out of 1159725056 bytes to server, optimization 99.9%
```

以降のアクセラレータ増分バックアップでは、次のメッセージに注意してください。

- `accelerator optimization is <on>`  
このメッセージはトラックログが存在し、アクセラレータオプションを使ってバックアップを実行することを示します。
- `BASE_DATE will be used to determine changed files for accelerator  
please ignore references to LEVEL in future messages`  
これらのメッセージは NDMP のアクセラレータがダンプレベルではなく `BASE_DATE` と `DUMP_DATE` を使用して変更したデータを識別することを示します。ダンプレベルを参照するメッセージはファイラで生成されます。ただし、NDMP のアクセラレータ

でダンプレベルを使用しないことを確認するために、ジョブ詳細ログにレベルの参照を無視するメッセージも表示されます。

- accelerator sent 887296 bytes out of 1159725056 bytes to server, optimization 99.9%  
このメッセージには、サーバーに送信されたデータ量と実現された最適化率が示されます。

## アクセラレータが有効な完全バックアップの強制再スキャン

[アクセラレータ強制再スキャン]オプションを指定して NDMP のアクセラレータを使用する NDMP 完全バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:13:43 PM - Info bpbrm(pid=8628) Accelerator enabled
backup with "Accelerator forced rescan", all data will be scanned
and
processed.Backup time will be longer than a normal Accelerator enabled
backup.
...
...
mm/dd/yyyy 2:13:46 PM - Info ndmpagent(pid=10044) accelerator
optimization is <on> but 'forced rescan' is enabled
```

アクセラレータがバックアップを強制再スキャンする場合については、次のメッセージに注意してください。

- アクセラレータが有効なバックアップで[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を設定すると、すべてのデータをスキャンして処理します。Backup time will be longer than a normal Accelerator enabled backupと accelerator optimization is <on> but 'forced rescan' is enabled これらのメッセージは強制再スキャンが有効であることと、ジョブの実行時間が通常のアクセラレータ完全バックアップより長くなることを示します。アクセラレータの最適化がオンになっていても、ジョブの実行時間がアクセラレータ機能を使う完全バックアップよりわずかに長くなることがあります。

## NDMP のアクセラレータの NetBackup ログ

NDMP のアクセラレータには、独自のログディレクトリは必要ありません。代わりに、メッセージは NetBackup 標準ログファイルに表示されます。表 6-1 に、NDMP のアクセラレータのメッセージが表示される NetBackup の標準ログファイルを示します。

表 6-1 NDMP のアクセラレータ情報を含む可能性のある NetBackup ログ

| ログディレクトリ                                                                                                                                 | 場所                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UNIX の場合:<br><code>/usr/opensv/netbackup/logs/ndmpagent</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥ndmpagent</code> | NetBackup メディアサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpbrm</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpbrm</code>            | NetBackup メディアサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bptm</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥bptm</code>              | NetBackup メディアサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpfis</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpfis</code>            | NetBackup メディアサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpcd</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpcd</code>              | NetBackup マスターサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bprd</code><br><br>Windows の場合:<br><code>install_path¥NetBackup¥logs¥bprd</code>              | NetBackup マスターサーバー |
| UNIX の場合: <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bpdbm</code><br><br>Windows の場<br>合: <code>install_path¥NetBackup¥logs¥bpdbm</code>           | NetBackup マスターサーバー |

ログディレクトリを作成するには、NetBackup サーバーおよびバックアップホストで、次のコマンドを実行します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥logs¥mklogdir.bat
```

UNIX または Linux の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir
```

# リモート NDMP とディスクデバイス

この章では以下の項目について説明しています。


- [リモート NDMP とディスクデバイスの概要](#)
- [リモート NDMP の構成](#)

## リモート NDMP とディスクデバイスの概要

リモート NDMP 機能では、NetBackup メディアサーバー上に構成されたストレージデバイスへ NAS (ネットワーク接続ストレージ) データをバックアップします。NetBackup はメディアサーバーのディスクデバイスをサポートします。

次の図に、ディスクストレージへの NDMP バックアップの主要な構成要素を示します。

図 7-1 メディアサーバーのストレージユニットへの NDMP バックアップ (リモート NDMP)



## リモート NDMP の構成

NetBackup メディアサーバーに接続されたディスクストレージユニットまたはテープストレージユニットのいずれかにデータをバックアップするように NetBackup を構成します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

ディスクストレージユニットまたはテープストレージユニットに **NDMP** バックアップを構成する方法

- 1 NetBackup サーバーに対して、バックアップを行う NDMP ホストへのアクセスを認証します。

NetBackup メディアサーバーで次を実行します。

- [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] > [クレデンシャル (Credentials)] > [NDMP ホスト (NDMP Hosts)] を展開します。[処理 (Actions)] メニューで、[新規 (New)] > [新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)] を選択して [NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)] ダイアログボックスを表示します。

- バックアップする NDMP サーバー (NAS ファイラ) の名前を入力します。NDMP ホスト名では、大文字と小文字が区別されます。
  - NetBackup サーバーによってバックアップされる NDMP ホストごとに、前述の手順を繰り返します。
  - Snapshot Client NAS\_Snapshot 方式を使ってスナップショットを作成する場合は、(メディアサーバーではなく) マスターサーバーで前述の手順を実行します。
- 2 NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用して、リモート NDMP 用にデバイス (メディアサーバー上のディスク、またはテープドライブおよびロボット) を構成します。

次の項目に注意してください。

- NDMP 接続デバイスの構成方法を説明したデバイス構成手順を使用しないでください。代わりに、通常の NetBackup デバイスを構成する場合と同じ方法でディスク、ロボット、ドライブを構成します。  
[『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』](#)を参照してください。
  - NetBackup の Shared Storage Option (SSO) を使用してテープドライブを共有できます。ドライブは、NDMP ドライブおよび非 NDMP ドライブの両方として共有できます。  
p.94 の「[Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。
- 3 ドライブ用にディスクまたは Media Manager ストレージユニットを作成します。ストレージユニット形式は、NDMP ではなく、ディスクまたは Media Manager である必要があります。
- ストレージユニットについて詳しくは、[『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』](#)を参照してください。
- 4 NDMP 形式のポリシーを作成します。
- p.54 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。

# Shared Storage Option (SSO) の使用


この章では以下の項目について説明しています。

- [Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)
- [NetBackup for NDMP を使った SSO の設定](#)
- [NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法](#)

## Shared Storage Option (SSO) を使用する NetBackup for NDMP について

次の図に、2 つの NetBackup for NDMP サーバーと 2 つの NDMP ホスト間でドライブを共有可能な、SAN 上のロボットライブラリを示します。ドライブ共有には、Shared Storage Option のライセンスが必要です。SAN は必要ありません。

図 8-1 Shared Storage Option を使用した NDMP バックアップ



各ロボットは、NetBackup メディアサーバーまたは NDMP サーバーによって制御されます (両方で制御することはできません)。

## NetBackup for NDMP を使った SSO の設定

ここでは、NDMP サーバーと NetBackup サーバー間で共有されるドライブへのアクセスを設定する手順について説明します。

SSO について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』を参照してください。

この手順は、次の条件が該当していることを前提としています。

- 『NetBackup 管理者ガイド Vol. 2』に説明されている SSO の前提条件を満たしている。
- NDMP ホストを含むすべての物理デバイスが、ネットワークに正しく接続されている。
- NetBackup for NDMP で NDMP ホストがサポートされている。  
サポート対象の NDMP オペレーティングシステムと NAS ベンダーの情報については、ベリタスのサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』にアクセスしてください。このトピックには、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングの情報も含まれています。

[https://www.veritas.com/support/ja\\_JP/article.000027113](https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000027113)

NetBackup Master Compatibility List には、NDMP で SSO をサポートするベンダーソフトウェアのバージョンが記載されています。サポートは、NAS システム (ハー

ドウェア) によって提供されるのではなく、適切なバージョンのソフトウェアによって提供されます。各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

### NetBackup for NDMP を使って SSO を設定する方法

- 1 NetBackup から NDMP ホストへのアクセスを構成します。

p.38 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

- 2 NDMP ホストが、必要なロボットおよびドライブにアクセスできることを確認します。

NDMP ホストが必要なデバイスにアクセスできることを確認するには、ホストへのアクセスが認証されている NetBackup メディアサーバー上で次のコマンドを実行します。

```
tpautoconf -verify ndmp_host_name  
tpautoconf -probe ndmp_host_name
```

-verify オプションを指定すると、NetBackup サーバーが NDMP ホストにアクセス可能であることが検証されます。-probe オプションを指定すると、NDMP ホストに認識されているデバイスが表示されます。

- 3 NetBackup 管理コンソールから、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、デバイスおよびストレージユニットを構成します。

p.96 の「[NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法](#)」を参照してください。

NDMP ストレージユニットは、ドライブを共有する NDMP ホストごとに定義する必要があります。すべてのホストに共有ドライブへのアクセス権がある場合、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用すると、これらのストレージユニットが自動的に作成されます。

## NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法

NetBackup [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用することが、SSO を使用しているかどうかにかかわらず、NDMP ホストのデバイスとストレージユニットを構成する最も簡単な方法です。

### デバイスの構成ウィザードを使用する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console) で、右パネルの [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)] をクリックして [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を起動します。
- 2 [ようこそ (Welcome)] ウィンドウで [次へ (Next)] をクリックします。[デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウが表示されます。
- 3 [デバイスホスト (Device Hosts)] の下の、NDMP ホストにアクセスする NetBackup メディアサーバーの横にチェックマークを付けます。
- 4 サーバー名を選択し、次に [変更 (Change)] をクリックします。
- 5 [デバイスホストの変更 (Change Device Host)] ウィンドウで、[NDMP サーバー (NDMP server)] の横にチェックマークを付けます。
- 6 [OK] をクリックします。
- 7 [デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウで、メディアサーバーの [スキャンするデバイス (任意) (Optional Devices to be Scanned)] 列に「NDMP」が表示されます。
- 8 [次へ (Next)] をクリックして続行します。
- 9 デバイスを構成可能な NDMP ホストが表示される [NDMP ホスト (NDMP Hosts)] ウィンドウで [次へ (Next)] をクリックして、NDMP に接続されているデバイスを構成します。
- 10 ウィザードの残りのプロンプトに従って、構成を完了します。

# バックアップおよびリストアの手順

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP のバックアップとリストアについて](#)
- [NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行](#)
- [サーバーからの NDMP リストアの実行](#)

## NDMP のバックアップとリストアについて

NetBackup サーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) の NDMP バックアップおよびリストアを実行できるのは、管理者だけです。NDMP プロトコルでは、ユーザーがバックアップまたはリストアを開始することは許可されていないため、NDMP ホスト上に NetBackup クライアントソフトウェアはインストールされていません。

---

**メモ:** NDMP ポリシーの構成および自動的な無人バックアップのスケジュール設定に役立つ情報が利用可能です。

『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

---

手動でのバックアップとリストアについては、次の情報を参照してください。

p.99 の「[NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行](#)」を参照してください。

p.99 の「[サーバーからの NDMP リストアの実行](#)」を参照してください。

## NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行

NDMP のバックアップを開始できるのは、NetBackup の管理者だけです。NetBackup 管理者が NetBackup 管理コンソールから手動でバックアップを行う手順を次に示します。

NetBackup 管理コンソールについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』を参照してください。

**NDMP ポリシーによる手動バックアップを実行するには**

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ポリシー (Policies)]をクリックします。
- 2 NDMP ポリシー名を右クリックし、ポップアップメニューから[手動バックアップ (Manual Backup)]を選択します。
- 3 [手動バックアップ (Manual Backup)]ダイアログで、スケジュールとバックアップを実行するクライアント (NDMP ホスト) を選択します。

スケジュールを選択しない場合、NetBackup では保持レベルが最も高いスケジュールが使用されます。クライアントを選択しない場合は、NetBackup によって、構成されたすべての NDMP ホストのバックアップが行われます。

- 4 [OK]をクリックして、バックアップを開始します。

## サーバーからの NDMP リストアの実行

NDMP ホストに NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされていないため、ユーザー主導のファイルのリストアは実行できません。

NetBackup 管理者は、NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを使って、バックアップ元の NDMP ホストまたは異なる NDMP ホストへのファイルのリストアを行うことができます。

リストアの手順については、NetBackup 管理コンソールのオンラインヘルプ、または『[NetBackup バックアップ、アーカイブおよびリストアスタートガイド](#)』を参照してください。

**サーバーから NDMP リストアを実行するには**

- 1 NetBackup サーバーの バックアップ、アーカイブおよびリストア インターフェースで、[処理 (Actions)]>[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]をクリックします。
- 2 サーバーには、NetBackup マスターサーバーを選択します。

構成に複数のマスターサーバーが含まれている場合は、リストアの対象となる NDMP ホストのポリシーが存在するマスターサーバーを指定します。サーバー名がブルダウンリストに表示されていない場合は、[サーバーリストの編集 (Edit Server List)]を使用してサーバーを追加します。

- 3 ソースクライアントおよび宛先クライアントには、適切な NDMP (NAS) ホストを選択します。

宛先ホストは、ソースのデータ形式と互換性がある NDMP ホストである必要があります。(ソースと宛先は同じ NAS ベンダー形式である必要があります。)

---

**警告:** NDMP のリストアを行うと、既存のファイルは常に上書きされます。

---

目的のホストがプルダウンメニューに表示されていない場合は、[クライアントリストの編集 (Edit Client List)]を使ってクライアントを追加します。

- 4 [ポリシー形式 (Policy type)]フィールドで[NDMP]を選択します。

# トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP ログについて](#)
- [NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項](#)
- [NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)
- [ロボットテストについて](#)

## NetBackup for NDMP ログについて

NetBackup では、統合ログとレガシーログの 2 種類のログが使用されます。これらのログ形式について詳しくは、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』の「ログおよびレポートの使用」のトピックを参照してください。

次の点に注意してください。

- すべての統合ログは、`/usr/opensv/logs` (UNIX の場合) または `install_path¥logs` (Windows の場合) に書き込まれます。レガシーログとは異なり、ログ用のディレクトリを作成する必要はありません。
- 統合ログを確認するには、`vxlogview` コマンドを使います。  
p.102 の「[NetBackup for NDMP ログの表示](#)」を参照してください。  
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview`  
Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥vxlogview`  
`vxlogview` コマンドの使用方法については、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。  
また、`vxlogview` のマニュアルページか、『[NetBackup コマンドガイド](#)』を参照してください。

## NetBackup for NDMP ログの表示

次の手順は NetBackup ログを表示する方法を示します。

---

**メモ:** レガシーログファイルおよび統合ログファイルは、大量のディスク領域を使用する可能性があります。使用し終えたらログファイルを削除し、ログの詳細レベルを下げます。

---

### NetBackup ログを表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[ホストプロパティ (Host Properties)] > [メディアサーバー (Media Server)] を展開し、右ペインのサーバー名を右クリックします。
- 2 ポップアップメニューから、[プロパティ (Properties)] を選択し、[ログ (Logging)] をクリックして、[グローバルログレベル (Global logging level)] を 5 に設定します。

これによって、統合ログとレガシーログ両方でログの詳細度が最高レベルに設定されます。

---

**メモ:** NDMP バックアップのパフォーマンスはログレベルが 4 または 5 に設定されると、悪影響を受ける場合があります。パフォーマンスへの影響は NDMP バックアップの失敗を引き起こす重大なものになる場合があります。NDMP パフォーマンスの問題またはバックアップエラーが発生する場合は、ログレベルを 3 以下に設定してください。

---

- 3 [適用 (Apply)] をクリックして、[OK] をクリックします。
- 4 次のプロセスについて、`/usr/opensv/logs`(UNIX の場合) または `install_path¥logs`(Windows の場合) にある統合ログを参照します。

`ndmpagent`(オリジネータ ID 134)

`ndmp` (オリジネータ ID 151)

`nbpem` (オリジネータ ID 116)

`nbjm`(オリジネータ ID 117)

`nbrb` (オリジネータ ID 118)

- 5 `ndmpagent` ログの場合、次の `vxlogview` コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -I ndmpagent -d T,s,x,p
```

- 6 ndmp ログの場合、次の vxlogview コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -I ndmp -d T,s,x,p
```

- 7 NetBackup for NDMP サーバーで、/usr/opensv/netbackup/logs ディレクトリ (UNIX) または *install\_path*\NetBackup\logs フォルダ (Windows) に bptm、bpbrm、ndmpagent のレガシーデバッグログフォルダを作成します。

bpbrm

bpfis

bpmount

bptm

bppfi

ndmpagent

NetBackup によって、これらのディレクトリにレガシーログファイルが書き込まれます (ディレクトリが存在する場合)。

## NDMP バックアップレベル

デバッグログの開始時に、LEVEL というタイトルのエントリが表示されます。このエントリには、バックアップ形式に基づいて NetBackup が設定した環境変数が示されています。次に bptm ログの例を示します。

```
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: backup environment
values:
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 1:
TYPE=dump
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 2:
FILESYSTEM=/vol/vol0/2million
08:48:38.817 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 3:
PREFIX=/vol/vol0/2million
08:48:38.817 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 4: LEVEL=0
```

NDMP バックアップのレベルは、UNIX のダンプレベルに基づいて設定されています。バックアップレベルは、0 から 9 の数字で表されます。

NDMP バックアップレベル 0 (ゼロ) の場合は、完全バックアップが行われます。0 (ゼロ) より高いレベルのバックアップの場合は、前回実行した、より低いレベルのバックアップ以降に変更されたすべてのオブジェクトを対象とする増分バックアップが行われます。たとえば、レベル 1 の場合は、前回実行した完全バックアップ (レベル 0) 以降に変更されたすべてのオブジェクトのバックアップが行われます。レベル 3 の場合は、前回実行したレ

ベル 2 の増分バックアップ以降に変更されたすべてのオブジェクトのバックアップが行われます。

表 10-1                    NetBackup バックアップ形式および対応する NDMP バックアップレベル

| NetBackup バックアップ形式   | NDMP バックアップレベル                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetBackup 完全バックアップ   | NDMP レベル 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NetBackup 累積増分バックアップ | NDMP レベル 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NetBackup 差分増分バックアップ | NDMP レベル (前回実行したレベル + 1、最大で 9 まで)<br><br>一部のベンダーは、9 より大きいレベル値をサポートします。お使いのデバイスの有効なレベル値については、ベリタスのサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。<br><br><a href="http://www.veritas.com/docs/000027113">http://www.veritas.com/docs/000027113</a> |

環境変数についての詳細情報が利用可能です。

p.62 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

# NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項

発生のある可能性がある問題のトラブルシューティングを試みる前に、次の操作上の注意事項を確認してください。

- NDMP ストレージユニット上で作成されたテープは、バックアップフォーマットになります。このテープは、非 NDMP ストレージユニットからのリストアには使用できません。NDMP バックアップイメージを複製した場合、新しいコピーはバックアップフォーマットのままです。このコピーは、非 NDMP ストレージユニットでのリストアには使用できません。
- NDMP ポリシー用のバックアップ対象リストには、ディレクトリパスだけを含めることができます。個々のファイル名は指定できません。バックアップ対象ではワイルドカード文字を使うことができますが、ファイラによっては制限がある場合もあります。NDMP のバックアップ対象でのワイルドカードについて詳しくは次を参照してください。  
p.57 の「[NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字](#)」を参照してください。
- NetBackup NDMP のポリシーでは、長さが 1024 文字を超えるパスは、ファイルリストに追加できません。ベンダーによっては、この文字数以下に制限されることもあります。

す。特定のファイルのパス名の長さについては、『[NetBackup NAS Appliance Information](#)』を参照してください。

- **ALL\_FILESYSTEM** 指示句と **VOLUME\_EXCLUDE\_LIST** 指示句の使用に対する次の制限を監視します。
  - **VOLUME\_EXCLUDE\_LIST** 文には最大で **256** 文字を含めることができます。**256** 文字の限度を超えないようにする必要がある場合は、複数の **VOLUME\_EXCLUDE\_LIST** 文を作成します。**256** 文字以上を指定する場合は、ボリュームリストは切り捨てられます。切り捨てられた文がバックアップジョブのエラーになる可能性があり、その場合はエラーメッセージ[コマンドのパラメータが無効です (20)]が表示されます。**VOLUME\_EXCLUDE\_LIST** は **ALL\_FILESYSTEMS** に適用されます。明示的なバックアップ対象項目またはワイルドカードベースのバックアップ選択項目には適用されません。
  - **NetBackup Replication Director** を使うと、バックアップ選択項目に読み取り専用のボリュームまたは空きのないボリュームが含まれている場合、**NDMP** バックアップジョブは状態コード **20** ([コマンドのパラメータが無効です (20)] (`Invalid command parameter (20)`)) で失敗します。同じような **NDMP** バックアップジョブエラーが発生した場合は、`ostfi` ログを確認してエラーが発生したボリュームを特定します。読み取り専用のボリュームや領域不足のボリュームを除外するには、**VOLUME\_EXCLUDE\_LIST** 文と **ALL\_FILESYSTEMS** 文を使うことができます。

---

**メモ:** この制限は、**NetBackup Replication Director** 環境にだけ適用されます。

---

これらの指示句についての詳しい情報を参照できます。

p.60 の「[ALL\\_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME\\_EXCLUDE\\_LIST 指示句](#)」を参照してください。

- **NDMP** プロトコルでは、通信用にポート **10000** が使用されます。
- **UNIX** システムの場合、**NetBackup** の `avrd` プロセスによって、**ICMP** (**Internet Control Message Protocol**) を使って **NDMP** ホストへの **ping** が実行され、ネットワークの接続が検証されます。このプロトコルは、**NetBackup for NDMP** 製品に必須です。
- バックアップジョブまたはリストアジョブに時間がかかる場合は、ネットワークインターフェースカード (**NIC**) が全二重モードに設定されていることを確認します。多くの場合、半二重モードが設定されていると、パフォーマンスが低下します。特定の **NAS** ホストで二重モードを確認およびリセットする方法については、各製造元から提供されているマニュアルを参照してください。[NetBackup のトラブルシューティングガイド](#)で説明しているように、`ifconfig` (または `ipconfig`) コマンドを使用できる場合があります。
- 2 つの異なるポリシーから同じ **NDMP** データの増分バックアップを実行しないでください。**NDMP** ファイラは時間ベースの増分バックアップの代わりにレベルベースの増

分バックアップを実行するのでポリシーの 1 つによって実行される増分バックアップは不完全なことがあります。たとえば、次の例を考えてみます。

ポリシー A が /vol/vol1 (レベル 0) の完全バックアップを実行します。

その後、ポリシー B が /vol/vol1 (レベル 0) の完全バックアップを実行します。この時点で、ファイラはポリシー B のバックアップが /vol/vol1 の最新の完全な (レベル 0) バックアップであるとみなします。

ポリシー A が /vol/vol1 (レベル 1) の増分バックアップを実行します。ポリシー A の増分バックアップはポリシー B. によって行われた完全バックアップ以来変わったデータのみ取得します。この増分バックアップではポリシー A の完全バックアップとポリシー B の完全バックアップの間で起きた変更が抜けています。

- データがリストアされていなくても (0 KB)、リストアジョブが正常終了している場合があります。この状況は、ターゲットボリュームにリストアしようとしているイメージに必要な領域がない場合に起きる可能性があります。
- 回避策: リストアジョブに次のようなメッセージのエントリがないか詳しく確認します。

```
mm/dd/yyyy hh:mm:ss PM - Info ndmpagent(pid=11071) fas2050c1: RESTORE: We recommend that
19
   inodes and 907620 kbytes of disk space be available on the target volume order to
restore
   this dump. You have 466260 inodes and 5316 kbytes of disk space on volume /vol/abc_15gb
mm/dd/yyyy hh:mm:ss PM - Info ndmpagent(pid=11071) fas2050c1: RESTORE: This restore will

   proceed, but may fail when it runs out of inodes and/or disk space on this volume.
```

ターゲットボリュームにリストアイメージに十分な領域があることを確認してください。十分な領域がない場合は、リストアジョブを正常終了するために、十分な領域を空けるか、別のリストアボリュームを指定してください。

## NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項

次のトラブルシューティングの推奨事項を試してください。

- NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで、実行に失敗したジョブの情報を確認します。
- NetBackup アクティビティモニターを使うか、Windows のコントロールパネル (Windows システムの場合) または bpps コマンド (UNIX システムの場合) を使って、適切なサービスが起動されているかどうかを確認します。

- NDMP ホストのバックアップが、状態コード 154 ([ストレージユニットの特徴が要求と一致しません (storage unit characteristics mismatch requests)]) で終了した場合、次のいずれかが問題であると考えられます。
  - NetBackup 構成が正しくない可能性があります。
  - ポリシー形式とストレージユニット形式とが矛盾している可能性があります。(たとえば、ポリシー形式が[標準 (Standard)]でストレージユニット形式が NDMP である場合。)
- NDMP バックアップが、状態コード 99 ([NDMP バックアップの失敗 (NDMP backup failure)]) で失敗した場合、NDMP ポリシーのバックアップ対象リストのすべてのパスがバックアップされていません。詳しくは、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを参照してください。この状態コードが表示された場合は、NDMP ホストにバックアップパスが存在していない可能性があります。  
状態コード 99 および NDMP のバックアップエラーについて詳しくは、次の TechNote を参照してください。  
[https://www.veritas.com/support/ja\\_JP/article.000081335](https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000081335)
- NetBackup では、NDMP ホストのクライアント側の重複排除はサポートされません。NDMP ホストにクライアント側の重複排除を使うとバックアップジョブは失敗します。

## NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (Windows の場合)

Windows 上のメディアとデバイスをトラブルシューティングするには、次を試してください。

- レガシーログの場合、NetBackup for NDMP サーバーの `install_path\Volmgr\debug` ディレクトリに `reqlib` ディレクトリおよび `daemon` ディレクトリを作成して、デバッグログを有効にします。
- Windows のイベントビューアのアプリケーションログを確認して、トラブルシューティングに関連する情報を調べます。  
イベントビューアのログオプションについて詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。
- アクティビティモニターユーティリティまたは Windows のコントロールパネルを使って、メディアおよびデバイスの管理ユーティリティが起動されているかどうかを確認します。
- ドライブは、予期せず停止状態になる場合があります。  
これは、NetBackup for NDMP サーバーの `avrd` と NDMP ホスト上の NDMP サーバーアプリケーションとの間で通信エラーが発生したためです。通信エラーとして考えられる原因を次に示します。
  - NDMP ホストのネットワークケーブルが外れている。

- NetBackup for NDMP サーバー (NDMP クライアント) の NIS (ネットワーク情報サービス: Network Information Service) に問題が発生している。
- NDMP ホストが長時間停止している。

---

**メモ:** 原因の種類にかかわらず、avrd から NDMP ホストへの接続に失敗した場合、ドライブは停止状態に設定されます。通信エラーを修復しても自動的に起動状態には設定されません。

---

## NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (UNIX の場合)

UNIX 上のメディアとデバイスをトラブルシューティングするには、次を試してください。

- syslogd および他のデバイスの処理に関連するデバッグメッセージが、ltid によって記録されていることを確認します。  
syslogd について詳しくは、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。
- -v オプションを指定して ltid を開始します。システムの **syslog** を確認して、トラブルシューティングに関連する情報を調べます。
- vmps を使用して、適切なデーモンが起動されているかどうかを確認します。
- ドライブは、予期せず停止状態になる場合があります。これは、NetBackup for NDMP サーバーの avrd と NDMP ホスト上の NDMP サーバーアプリケーションとの間で通信エラーが発生したためです。  
詳細が利用可能です。  
p.107 の「[NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング \(Windows の場合\)](#)」を参照してください。

## NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング

バックアップイメージの複製時に NetBackup で NDMP ダイレクトコピーが有効になると、NetBackup の進捗ログに NDMP ダイレクトコピーが使用されることを示すメッセージが表示されます。複製時に NDMP ダイレクトコピーが有効にならなかった場合は、進捗ログに NDMP ダイレクトコピーに関する特定のメッセージは表示されません。(NDMP ダイレクトコピーが使用されなかった理由などの) 詳しいメッセージについては、admin または bptm ログのレガシーデバッグログを参照してください。

NetBackup のレガシーログについて詳しくは、『[NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』を参照してください。

## NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ (DAR) のトラブルシューティング

ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使う場合は次の点に注意してください。

- DAR は、NetBackup 4.5 以上のバックアップのリストアに使うことができます。4.5 以上の NetBackup では、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されます。
- バックアップは、NetBackup カタログをバイナリモードに設定して実行する必要があります。カタログを ASCII モードに設定して作成されたバックアップの場合、リストアに DAR を使用できません。ASCII モードでは、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されません。NetBackup 4.5 より前のバージョンで作成されたバックアップはすべて、カタログに ASCII モードが使用されていることに注意してください。

---

**メモ:** NetBackup 6.0 以降、すべてのバックアップはバイナリモードで実行されます。

---

- NetBackup で DAR を使用するには、リストアする NDMP ホストで DAR がサポートされている必要があります。一部の NDMP ホストのベンダーは、現在 DAR をサポートしていません。

次の表に、NetBackup メディアサーバーの ndmpagent (オリジネータ ID 134) の統合ログに表示される可能性があるメッセージを示します。これらのメッセージは、進捗ログにも書き込まれます。

**表 10-2**                      DAR のログメッセージ

| メッセージ                                                                                                  | 説明                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データホストは DAR リカバリをサポートしていません (Data host does not support DAR recovery)                                  | 現在の NDMP ホストで、DAR はサポートされていません。                                                                                                                                                      |
| DAR の無効化 - DAR なしでリストアを続行します (DAR disabled - continuing restore without DAR)                           | このファイルでは、DAR の情報を利用できません。                                                                                                                                                            |
| DAR の無効化 - NetBackup 4.5 よりも前のバージョンでバックアップが実行されました (DAR disabled - Backup was performed before NB 4.5) | DAR 機能は、NetBackup 4.5 以上で作成されたバックアップをリストアする場合に使用できます。4.5 以上の NetBackup では、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されます。4.5 より前のバージョンの NetBackup バックアップでは、DAR オフセット情報が格納されないため、リストアに DAR を使用できません。 |

| メッセージ                                                                                                               | 説明                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAR の無効化 - NDMP ホストはバックアップの実行中に DAR 情報を提供できませんでした (DAR disabled - NDMP host did not provide DAR info during backup) | DAR をサポートしていないバージョンの NDMP ホストでバックアップが実行されました。DAR をサポートしている最新のバージョンの NAS ソフトウェアが利用可能かどうかを、NDMP ホストのベンダーにお問い合わせください。                                                                |
| DAR の無効化 - 最適化した DAR パラメータがこのイメージサイズを超えています (DAR disabled - Optimal DAR parameters exceeded for this image size)    | DAR を使用すると、DAR を使用しない場合よりもリストアに時間がかかると判断されました。                                                                                                                                    |
| DAR の無効化 - ディレクトリ DAR はサポートされていません (DAR disabled - Directory DAR not supported)                                     | リストアジョブでリストアするディレクトリが指定されると、DAR は自動的に無効になります。DAR は、ファイルのリストアには使用できますが、ディレクトリのリストアには使用できません。                                                                                       |
| ホストパラメータによる DAR の無効化 (DAR disabled by host parameters)                                                              | [マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] または [メディアサーバープロパティ (Media Server Properties)] ダイアログボックスで DAR が無効になっています。<br><br>p.65 の「 <a href="#">DAR の有効化または無効化について</a> 」を参照してください。 |

## ロボットテストについて

ロボットの形式に応じて、次の表に示すロボットのテストを行います。

表 10-3                      ロボット形式およびテスト

| ロボット形式 | テスト     |
|--------|---------|
| TLD    | tldtest |
| TL8    | tl8test |
| TLH    | tlhtest |
| ACS    | acstest |

### TL8 ロボットテストの例 (Windows の場合)

NDMP ホスト stripes によって制御されている TL8 ロボット c2t310 のテストを行うには、Windows 上で次のテストおよびコマンドを実行します。

---

**メモ:** テストを行う前にドライブを停止してください。停止しない場合、avrd によってテストが中断される場合があります。

---

```
install_path¥Vlmgr¥bin¥tldtest -r stripes:c2t3l0 -d1 stripes:/dev/RMT/Ocbn
```

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inquiry (ベンダー ID およびプロダクト ID が表示されます。[UNIT ATTENTION]というメッセージが表示された場合、mode コマンドを実行してテストを続行してください。)

s s (スロットの状態を確認します。)

s d (ドライブの状態を確認します。)

m s3 d1 (テープをスロット 3 からドライブ 1 に移動します。)

m d1 s3 (テープをスロット 3 に戻します。)

## TLD ロボットテストの例 (UNIX の場合)

NDMP ホスト stripes によって制御されている TLD ロボット c2t3l0 のドライブ 1 のテストを行うには、UNIX 上で次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tldtest -r stripes:c2t3l0 -d1 stripes:/dev/RMT/Ocbn
```

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inquiry (ベンダー ID およびプロダクト ID が表示されます。[UNIT ATTENTION]というメッセージが表示された場合、mode コマンドを実行してテストを続行してください。)

s s (スロットの状態を確認します。)

s d (ドライブの状態を確認します。)

m s3 d1 (テープをスロット 3 からドライブ 1 に移動します。)

unload d1 (テープのアンロードを行います。)

m d1 s3 (テープをスロット 3 に戻します。)

## TLH ロボットテストの例 (UNIX の場合)

TLH ロボットのドライブ 1 のテストを行うには、UNIX 上で次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tlhtest -r /dev/lmcpo -d1 stripes:/dev/RMT/Ocbn
```

TLH ロボットは NDMP ホストに直接接続できません。NDMP ホストに直接接続できるのは、TLH ドライブだけです。

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inv (ロボットのインベントリを実行します。)

drstat (ドライブの状態を表示します。)

m media\_id drive\_name (指定したメディアを指定したドライブに移動します。)

dm drive\_name (テープのマウントを解除します。)

unload drive\_name (テープのアンロードを行います。)

# NetBackup for NDMP のスクリプトの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)
- [ndmp\\_start\\_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp\\_start\\_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp\\_end\\_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp\\_end\\_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp\\_start\\_path\\_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp\\_start\\_path\\_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp\\_end\\_path\\_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp\\_end\\_path\\_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp\\_moving\\_path\\_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp\\_moving\\_path\\_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)

## NetBackup for NDMP スクリプトについて

ここでは、NDMP 固有の通知スクリプトをカスタマイズするために使う情報について説明します。

NetBackup for NDMP では、情報を収集してイベントを通知する次のスクリプト (Windows の場合は CMD ファイル) を提供しています。

表 11-1                      NetBackup for NDMP サーバー上で実行するスクリプト

| UNIX 用スクリプト             | Windows 用スクリプト              |
|-------------------------|-----------------------------|
| ndmp_start_notify       | ndmp_start_notify.cmd       |
| ndmp_end_notify         | ndmp_end_notify.cmd         |
| ndmp_start_path_notify  | ndmp_start_path_notify.cmd  |
| ndmp_end_path_notify    | ndmp_end_path_notify.cmd    |
| ndmp_moving_path_notify | ndmp_moving_path_notify.cmd |

これらのスクリプトは、**NetBackup** サーバーのインストール時にすでに含まれているスクリプトに類似しています。**UNIX** 上でスクリプトを作成するには、次の場所の `bpstart_notify` スクリプトおよび `bpend_notify` スクリプトを使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies (UNIX)
```

このスクリプトを、**NetBackup for NDMP** サーバーの次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin
```

その後、コピーしたスクリプトの名前を変更し、必要に応じて修正します。

**Windows** の場合は、スクリプトを最初から作成する必要があります。

## ndmp\_start\_notify スクリプト (UNIX の場合)

**UNIX** 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の `-ne` 値を修正する必要があります。`ndmp_start_notify` スクリプトでは、`-ne` 値を `7` に設定してください。

**UNIX** メディアサーバーでは、クライアントがバックアップ操作を開始するたびに、**NetBackup** によって `ndmp_start_notify` スクリプトが呼び出されます。このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、**NetBackup for NDMP** サーバー (**UNIX** の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

**メモ:** このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script\_name** はスクリプト名です。

ndmp\_start\_notify スクリプトは、バックアップの開始時およびテープの配置後に毎回実行されます。呼び出しプログラムを続行し、バックアップを続けるには、スクリプト終了時に状態コードが **0** (ゼロ) になっている必要があります。**0** (ゼロ) 以外の状態コードの場合、クライアントバックアップは ndmp\_start\_notify が失敗した状態で終了します。

/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp\_start\_notify スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。**NetBackup for NDMP** サーバーの bptm プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が & 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の **NetBackup** の CLIENT\_READ\_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。

CLIENT\_READ\_TIMEOUT のデフォルトは **300** 秒です。スクリプトで **300** 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

**NetBackup** からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-2 ndmp\_start\_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

| パラメータ | 説明                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| \$1   | NDMP ホストの名前を指定します。                                                        |
| \$2   | <b>NetBackup</b> カタログのポリシー名を指定します。                                        |
| \$3   | <b>NetBackup</b> カタログのスケジュール名を指定します。                                      |
| \$4   | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br><br>INCR(差分増分バックアップ)<br><br>CINC(累積増分バックアップ) |
| \$5   | 操作の <b>NetBackup</b> 状態コードを指定します。                                         |

たとえば、

```
ndmp_start_notify freddie cd4000s fulls FULL 0
ndmp_start_notify danr cd4000s incrementals INCR 0
ndmp_start_notify hare cd4000s fulls FULL 0
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp\_start\_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify.production  
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

---

**メモ:** NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp\_start\_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp\_start\_notify.production スクリプトおよび ndmp\_start\_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_start\_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

---

ndmp\_start\_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID  
UNIXBACKUPTIME  
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

## ndmp\_start\_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows 版 NetBackup for NDMP メディアサーバーを使う場合、クライアントがバックアップを開始するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの次に示すフォルダに置いておく必要があります。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

*Install\_path* は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp\_start\_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。ndmp\_start\_notify スクリプトは、バックアップの開始時およびテープの配置後に毎回実行されます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用するスクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .polycyname または .polycyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用する ndmp\_start\_notify スクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のスケジュールバックアップに影響します。2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp\_start\_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_start_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_start_notify.policy.cmd  
ndmp_start_notify.cmd
```

たとえば、ndmp\_start\_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp\_start\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_start\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

---

**メモ:** ndmp\_end\_notify スクリプトも使用する場合、ndmp\_start\_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp\_start\_notify.policy.cmd および ndmp\_end\_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

---

バックアップの開始時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-3 ndmp\_start\_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1    | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| %2    | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| %3    | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| %4    | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR<br>CINC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| %5    | bpstart_notify に対する操作の状態は常に 0 (ゼロ) であることを指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| %6    | <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0&gt; %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p> |

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の NetBackup の CLIENT\_READ\_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。デフォルトは 300 秒です。スクリプトで 300 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

## ndmp\_end\_notify スクリプト (UNIX の場合)

ndmp\_end\_notify スクリプトは、バックアップの終了時に実行されます。バックアップは、スクリプトが完了するまで待機しません。

---

**メモ:** このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script\_name** はスクリプト名です。

---

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。ndmp\_end\_notify スクリプトでは、**-ne** 値を 7 に設定してください。

UNIX メディアサーバーで、NDMP ホストでバックアップが完了するたびに通知が必要な場合、サーバーの次の場所を使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify
```

これを、NetBackup for NDMP ホスト (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify
```

on the UNIX NetBackup for NDMP host.その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

この ndmp\_end\_notify スクリプトは、バックアップの完了時に毎回実行されます。

NetBackup から ndmp\_end\_notify スクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

**表 11-4** ndmp\_end\_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

| パラメータ | 説明                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| \$1   | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                             |
| \$2   | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                               |
| \$3   | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                             |
| \$4   | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br><br>INCR(差分増分バックアップ)<br><br>CINC(累積増分バックアップ) |

| パラメータ | 説明                 |
|-------|--------------------|
| \$5   | bptm の終了コードを指定します。 |

たとえば、

```
ndmp_end_notify freddie cd4000s fulls FULL 0
ndmp_end_notify danr cd4000s incrementals INCR 73
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp\_end\_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

---

**メモ:** NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp\_end\_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp\_end\_notify.production スクリプトおよび ndmp\_end\_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_end\_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

---

ndmp\_end\_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526
UNIXBACKUPTIME=0857340526
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

## ndmp\_end\_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、クライアントがバックアップを完了するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの **NetBackup** バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

**Install\_path** は、**NetBackup** がインストールされているディレクトリです。

ndmp\_end\_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp\_end\_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .polycname または .polycname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

**NetBackup** では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp\_end\_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_end_notify.policy.cmd  
ndmp_end_notify.cmd
```

たとえば、ndmp\_end\_notify.policy.cmd スクリプトおよび

ndmp\_end\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、

**NetBackup** では ndmp\_end\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

**メモ:** ndmp\_start\_notify スクリプトも使用する場合、ndmp\_end\_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp\_start\_notify.policy.cmd および ndmp\_end\_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

バックアップの完了時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

**表 11-5** ndmp\_end\_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

| パラメータ | 説明                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1    | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                                                                              |
| %2    | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                                                                                |
| %3    | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                                                                              |
| %4    | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR<br>CINC                                                                                  |
| %5    | 操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。 |

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %6    | <p><b>メモ:</b> 次のファイルは、バックアップの終了時には確認されません。</p> <p><b>NetBackup</b> で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、<b>NetBackup</b> からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES</pre> <pre>echo 0&gt; %6</pre> <p>文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p><b>NetBackup</b> では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、<b>NetBackup</b> では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が <b>0 (ゼロ)</b> である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p> |

## ndmp\_start\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。**ndmp\_start\_path\_notify** スクリプトでは、**-ne** 値を **7** に設定してください。

このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、**NetBackup for NDMP サーバー (UNIX の場合)** の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

**UNIX** メディアサーバーでは、**ndmp\_start\_path\_notify** スクリプトは、バックアップ処理が **NAS** マシンに発行される前に実行されます。呼び出しプログラムを続行し、バックアップを続けるには、スクリプト終了時に状態コードが **0 (ゼロ)** になっている必要があります。

す。0(ゼロ)以外の状態コードの場合、クライアントバックアップは、状態コード 99 (NDMP バックアップの失敗 (NDMP backup failure)) で終了します。

---

**メモ:** このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script\_name** はスクリプト名です。

---

/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp\_start\_path\_notify スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。NetBackup for NDMP サーバーの bptm プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が & 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の NetBackup の CLIENT\_READ\_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。

CLIENT\_READ\_TIMEOUT のデフォルトは 300 秒です。スクリプトで 300 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-6 ndmp\_start\_path\_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

| パラメータ | 説明                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| \$1   | NDMP ホストの名前を指定します。                                                |
| \$2   | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                       |
| \$3   | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                     |
| \$4   | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR(差分増分バックアップ)<br>CINC(累積増分バックアップ) |
| \$5   | 操作の NetBackup 状態コードを指定します。                                        |
| \$6   | 使用されません。                                                          |
| \$7   | バックアップの対象となるパスを指定します。                                             |

たとえば、

```
ndmp_start_path_notify freddie cd4000s fulls FULL
ndmp_start_path_notify danr cd4000s incrementals INCR
ndmp_start_path_notify hare cd4000s fulls FULL
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp\_start\_path\_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify.production  
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

---

**メモ:** NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp\_start\_path\_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp\_start\_path\_notify.production スクリプトおよび ndmp\_start\_path\_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_start\_path\_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

---

ndmp\_start\_path\_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID  
UNIXBACKUPTIME  
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

## ndmp\_start\_path\_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、バックアップ処理が NAS マシンに発行される前に通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

*Install\_path* は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp\_start\_path\_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp\_start\_path\_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、days というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

**NetBackup** では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp\_start\_path\_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_start_path_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_start_path_notify.policy.cmd  
ndmp_start_path_notify.cmd
```

たとえば、ndmp\_start\_path\_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp\_start\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では ndmp\_start\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

---

**メモ:** ndmp\_start\_notify スクリプトも使用する場合、ndmp\_start\_path\_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp\_start\_notify.policy.cmd および ndmp\_start\_path\_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

---

バックアップの開始時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-7 ndmp\_start\_path\_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1    | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| %2    | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| %3    | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| %4    | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR<br>CINC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| %5    | 操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| %6    | <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0&gt; %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p> |
| %7    | バックアップの対象となるパス名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ndmp\_end\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。ndmp\_end\_path\_notify スクリプトでは、**-ne** 値を **7** に設定してください。

---

**メモ:** このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script\_name** はスクリプト名です。

---

UNIX メディアサーバーで、NDMP ホストでバックアップが完了するたびに通知が必要な場合、サーバーの次の場所を使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify
```

これを、NetBackup for NDMP ホスト (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify
```

on the UNIX NetBackup for NDMP host.その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

ndmp\_end\_path\_notify スクリプトは、データ送信の完了が、NAS マシンから NetBackup へ通知された後で実行されます。

NetBackup から ndmp\_end\_notify スクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-8 ndmp\_end\_path\_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

| パラメータ | 説明                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| \$1   | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                             |
| \$2   | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                               |
| \$3   | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                             |
| \$4   | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br><br>INCR(差分増分バックアップ)<br><br>CINC(累積増分バックアップ) |
| \$5   | bptm の終了コードを指定します。                                                        |

| パラメータ | 説明                    |
|-------|-----------------------|
| \$6   | 使用されません。              |
| \$7   | バックアップの対象となるパスを指定します。 |

たとえば、

```
ndmp_end_path_notify freddie cd4000s fulls FULL 0
ndmp_end_path_notify danr cd4000s incrementals INCR 73
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp\_end\_path\_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

---

**メモ:** NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp\_end\_path\_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp\_end\_path\_notify.production スクリプトおよび ndmp\_end\_path\_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_end\_path\_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

---

ndmp\_end\_path\_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526
UNIXBACKUPTIME=0857340526
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

## ndmp\_end\_path\_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、クライアントでのテープへの書き込みが完了するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの **NetBackup** バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

**Install\_path** は、**NetBackup** がインストールされているディレクトリです。

ndmp\_end\_path\_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp\_end\_path\_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .polyciname または .polyciname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.days.fulls.  
cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

**NetBackup** では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp\_end\_path\_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_end_path_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_end_path_notify.policy.cmd  
ndmp_end_path_notify.cmd
```

たとえば、ndmp\_end\_path\_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp\_end\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、

NetBackup では ndmp\_end\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

**メモ:** ndmp\_end\_notify スクリプトも使用する場合、ndmp\_end\_path\_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp\_end\_notify.policy.cmd および ndmp\_end\_path\_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

バックアップの完了時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-9 ndmp\_end\_path\_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

| パラメータ | 説明                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1    | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                                                                              |
| %2    | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                                                                                |
| %3    | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                                                                              |
| %4    | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR<br>CINC                                                                                  |
| %5    | 操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。 |

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %6    | <p><b>メモ:</b> ndmp_end_path_notify の使用時、次のファイルは確認されません。</p> <p><b>NetBackup</b> で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、<b>NetBackup</b> からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0&gt; %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p><b>NetBackup</b> では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、<b>NetBackup</b> では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が <b>0</b> (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p> |
| %7    | バックアップの対象となるパス名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ndmp\_moving\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。**ndmp\_moving\_path\_notify** スクリプトでは、**-ne** 値を **7** に設定してください。

このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、**NetBackup for NDMP サーバー (UNIX の場合)** の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

UNIX メディアサーバーでは、ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトは、データがバックアップ処理から NetBackup に送信されると実行されます。

**メモ:** このスクリプトを使用する前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script\_name** はスクリプト名です。

/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。NetBackup for NDMP サーバーの bptm プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が & 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の NetBackup の CLIENT\_READ\_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。

デフォルトの CLIENT\_READ\_TIMEOUT は 300 秒です。スクリプトで 300 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-10 ndmp\_moving\_path\_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

| パラメータ | 説明                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| \$1   | NDMP ホストの名前を指定します。                                            |
| \$2   | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                   |
| \$3   | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                 |
| \$4   | 次のいずれかを指定します。<br>FULL<br>INCR(差分増分バックアップ)<br>CINC(累積増分バックアップ) |
| \$5   | 操作の NetBackup 状態コードを指定します。                                    |
| \$6   | 使用されません。                                                      |
| \$7   | バックアップの対象となるパスを指定します。                                         |

たとえば、

```
ndmp_moving_path_notify freddie cd4000s fulls FULL
ndmp_moving_path_notify danr cd4000s incrementals INCR
ndmp_moving_path_notify hare cd4000s fulls FULL
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify.production  
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

---

**メモ:** NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp\_moving\_path\_notify.production スクリプトおよび ndmp\_moving\_path\_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_moving\_path\_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

---

ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID  
UNIXBACKUPTIME  
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

## ndmp\_moving\_path\_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、NAS マシンによってデータの送信が開始されるたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

*Install\_path* は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_moving_path_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_moving_path_notify.policy.cmd  
ndmp_moving_path_notify.cmd
```

たとえば、ndmp\_moving\_path\_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp\_moving\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp\_moving\_path\_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

---

**メモ:** ndmp\_start\_notify スクリプトも使用する場合、ndmp\_moving\_path\_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp\_start\_notify.policy.cmd および ndmp\_moving\_path\_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

---

バックアップの開始時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-11 ndmp\_moving\_path\_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1    | NetBackup カタログのクライアント名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| %2    | NetBackup カタログのポリシー名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| %3    | NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| %4    | 次のいずれかを指定します。<br><br>FULL<br>INCR<br>CINC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| %5    | 操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| %6    | <p><b>メモ:</b> ndmp_moving_path_notify の使用時、次のファイルは確認されません。</p> <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0&gt; %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p> |
| %7    | バックアップの対象となるパス名を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 記号

10000

ポート (NDMP による使用) 105

3pc.conf ファイル 26

3-Way バックアップ 14

構成 40

3-Way バックアップとリモート NDMP

アクセス 40

アクセラレータ

バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ 86

ログ 89

インスタントリカバリ 10

インストール

前提条件 31~32

インストールの前提条件

NetBackup for NDMP 31

クラスタ 11

サポートするバージョン (NDMP) 9、38

サポートするプロトコル (NDMP) 9、38

スケジュール 55

ストレージデバイス

自動検出 9、38

ストレージユニット

NDMP ポリシー用の指定 55

スナップショット 10

ダイレクトアクセスリカバリ。「DAR」を参照

デバイスの構成ウィザード 9、38

デバイスの自動検出 9、38

データムーバーフホストバックアップ方式 28

ネットワークインターフェースカード 105

バックアップ

ローカルと 3-Way 10

形式 104

パスに基づいた履歴 11

パスの長さの制限 105

パスワード

検証 50

ファイルリスト 56

ファイル名 (バックアップ対象リストでの使用制限) 58、104

ベンダーの最新情報 62

ポリシー 54

属性 54

ポート 10000 (NDMP による使用) 105

ログ

アクセラレータ 89

ロボット

接続の検証 50

ワイルドカード文字

バックアップ対象リスト 57、104

予約済み環境変数 63

二重モードとパフォーマンス 105

互換性リスト

NDMP 10~11、32、58

仮想テープライブラリ

「VTL」を参照 10

制限事項

NetBackup for NDMP 104

前提条件

NDMP ダイレクトコピーを使う 73

インストール 31

周辺機器

サポート対象の NAS プラットフォーム 32

周辺機器 (Web 上の最新情報) 62

変数

環境 62

形式

ポリシー 54

必要

NDMP ポリシーのクライアントオプション 56

指定した時点のスナップショット 10

操作上の注意事項および制限事項

NDMP 104

検証

NDMP パスワードとロボット接続 50

構成

NDMP に接続されたデバイス 38

クライアントリスト 56

スケジュール 55

ポリシーの一般属性 54

ポリシーストレージユニット 55

ポリシー形式 54

[バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト 56  
機能

NetBackup for NDMP 9

環境変数

バックアップ対象リスト 62

認可

NDMP ホストアクセス 38

NDMP ユーザーおよびパスワード 38

高可用性 11

[バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト 56

ワイルドカード文字 57

環境変数 62

## A

acctest 110

ALL\_FILESYSTEMS 60

avrd 105

## C

cDOT 29

clustered Data ONTAP 29

## D

DAR 10, 25

定義済み 12

ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化 67

トラブルシューティング 109

ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の無効化 66

有効化または無効化 65

有効化または無効化の方法 65

Disk Option のライセンス 73

## E

Enterprise Disk Option

ライセンス 73

## I

ICMP プロトコル 105

IPv6

アドレスデータ接続 11

## L

LIF 29

クラスタ間 29

クラスタ管理 29

データ 29

ノード管理 29

ltid

再起動 44

## M

Master Compatibility List 10～11、32、58

Master Compatibility List 41、96

Media Manager

Device デーモンの再起動 44

Media Manager ストレージユニットの追加 71

ストレージユニット 19

mover.conf ファイル 26

## N

NAS スナップショット 10、38

NAS ホスト、アクセスの認証 38

NAS スナップショット 70

nbjm 102

nbpem 102

nbrb 102

NDMP 28

DirectCopy。「NDMP DirectCopy」を参照

IPv6 アドレスデータ接続 11

LEVEL

NetBackup バックアップとの関連 103

NDMP ポリシーバックアップ対象のワイルドカード文字 57

NDMP ダイレクトコピー

構成方法 76

Replication Director のサポート 27

クライアント

定義 12

サーバーアプリケーション

定義 13

ストレージユニット

追加 50

定義 13

多重化 26

定義 13

バックアップ 98

手動 99

バックアップ処理 22

バックアップポリシーの ALL\_FILESYSTEMS 指示句 60

バックアップレベル 103

プロトコル 12、14

ホスト 21

定義 12

- ポリシー
  - スケジュール 65
- ポリシー形式
  - 概要 18
- メディアサーバー 13、40、69
  - 構成方法 70
- リストア 99
- リストア処理 23
- アクセスを認証するホスト 38
- クライアント形式 56
- ダイレクトコピー 10
  - VTL ライセンス 73
  - ライセンス 73
- データムーバーオフホストバックアップ方式 28
- プロトコル 105
- ポリシー 54
  - クライアント 56
  - スケジュール 55
  - ファイル 56
  - 属性 54
- ポリシーストレージユニットの属性
  - 構成 55
- ポリシー形式
  - 構成 54
- メディアサーバー 55
- レプリケーションディレクトのサポート 28
- 操作上の注意事項および制限事項 104
- NDMP DirectCopy**
  - 前提条件 73
- NDMP からメディアサーバーへの送信 10
- NDMP に接続されたデバイス
  - 構成 38
- NDMP スナップショット 10
- NDMP パスワードとロボット接続
  - 検証 50
- NDMP ポリシー
  - スケジュール 55
  - ファイル (バックアップ対象) 56
  - 必要なクライアントオプション 56
  - 必要な属性 54
- NDMP 3-Way バックアップ 16
- ndmpagent**
  - 統合ログ 102
  - レガシーデバッグログ 103
- NDMP DirectCopy**
  - VTL を使用しない 75
  - 使用方法 77
  - トラブルシューティング 108
- ndmp\_end\_notify** スクリプト
  - UNIX の場合 119
  - Windows 121
- ndmp\_end\_notify** スクリプト (UNIX の場合) 119
- ndmp\_end\_path\_notify** スクリプト
  - UNIX の場合 128
  - Windows 130
- ndmp\_moving\_path\_notify** スクリプト
  - UNIX の場合 133
  - Windows 134
- ndmp\_start\_notify** スクリプト
  - Windows 116
- ndmp\_start\_notify** スクリプト (UNIX の場合) 114
- ndmp\_start\_path\_notify** スクリプト
  - Windows 125
- ndmp\_start\_path\_notify** スクリプト (UNIX の場合) 123
- NDMP からメディアサーバーへの送信 17
- NDMP ダイレクトコピー
  - NetBackup 管理コンソールでの開始 78
- NDMP とディスクデバイス
  - リモート 91
- NDMP の多重化 26
- NDMP パスワードの検証 40
- NDMP バックアップ
  - 形式 15
- NDMP ファイラに対する NetBackup の設定
  - デバイスの構成ウィザードの使用 45
- NDMP ホスト
  - クライアント側の重複排除 107
- NDMP ホスト (NDMP host)
  - 直接接続されたロボットの追加 42
- NDMP ポリシー 18
  - 自動バックアップ 98
  - 手動バックアップ 99
  - スケジュールのバックアップ形式 65
- NDMP ローカルバックアップ 15
- ndmp** ログ 102
- NetApp**
  - FlexClone ボリューム 61
  - ディスクアレイ 58
- NetBackup**
  - サーバー 21
  - ストレージユニット 19
  - ログ 101
- NetBackup for NDMP**
  - インストールの前提条件 31
  - 構成 37
  - 機能 9

**NetBackup for NDMP**

概要 9

サーバー

定義 12

定義 9

トラブルシューティング 102

用語 11

**NetBackup 管理コンソール**

NDMP ダイレクトコピーの初期化 78

**NetBackup ポリシーの形式**

イメージ複製 78

**NetBackup ログ**

表示 102

**NIC カードと全二重 105****P**

ping 105

**Q**

qtrees 28

**S**

SET 指示句 63

Shared Storage Option (SSO) 10

Shared Storage Option (SSO)

SSO の設定 95

概要 94

Snapshot Client 10

Snapshot Client

補足情報 26

**T**

tl8test 110

TL8 ロボット

テストの例 (Windows の場合) 110

tlidtest 110

TLD ロボット

テストの例 (UNIX の場合) 111

tlhtest 110~111

TLH ロボット

テストの例 (UNIX の場合) 111

tpautoconf 50、96

**V**

VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 60

Vserver 29

VTL 10、72~73、108

NDMP DirectCopy 75

を使用した NDMP ダイレクトコピー 73

ライセンス 73

vxlogview 101

**W**

Web アクセス

NDMP 情報 41

Snapshot Client 情報 26

Windows のコントロールパネル 107

**あ**

アクセス

3-Way バックアップとリモート NDMP 40

アクティビティモニターユーティリティ 107

[新しいドライブの追加 (Add a New Drive)]ダイアログ 43、52

イメージの複製

NetBackup ポリシーの形式 78

要件 78

インストール後

変更 68

オフホストバックアップ

データムーバーの使用 26

オンデマンドのストレージユニット 53

**か**

仮想ストレージサーバー 29

クラスタ

設定 67

クラスタ間 LIF 29

クラスタ管理 LIF 29

形式

NDMP バックアップ 15

バックアップで使用可能 65

構成

Media Manager ストレージユニットの追加 71

NDMP ストレージユニットの追加 50

NDMP ダイレクトコピー 76

クラスタ 67

スケジュール 65

デバイスの確認 44

ドライブNDMP に接続されたホスト 43

ドライブおよびロボットの追加 41

ボリュームの追加 50

メディアおよびデバイスの管理 41

リモート NDMP 92

ロボット 42  
 互換性リスト  
   NDMP 41、96  
 コントロールパネル  
   Windows 107

## さ

再起動  
   Device Manager 43  
 サードパーティコピーデバイス 26  
 サーバー  
   NetBackup 21  
 サポート Web サイト 41  
 サポートされているテープライブラリ 19  
 サポートされているロボット形式 19  
 自動バックアップ  
   NDMP ポリシー 98  
 周辺機器 (Web 上の最新情報) 26、41、95  
 手動バックアップ  
   NDMP ポリシー 99  
 使用  
   NDMP DirectCopy 77  
   デバイスの構成ウィザード 96  
 スクリプト  
   ndmp\_end\_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 121  
   ndmp\_end\_notify (UNIX の場合) 119  
   ndmp\_moving\_path\_notify.cmd スクリプト  
     (Microsoft Windows の場合) 134  
   ndmp\_moving\_path\_notify (UNIX の場合) 133  
   ndmp\_start\_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 116  
   ndmp\_start\_notify (UNIX の場合) 114  
   ndmp\_start\_path\_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 125  
   ndmp\_start\_path\_notify (UNIX の場合) 123  
   通知 113  
 スケジュール  
   NDMP ポリシーのバックアップ形式 65  
 ストレージ仮想マシン (SVM) 29  
 ストレージユニット  
   Media Manager 19  
   Media Manager 形式 69  
   Media Manager ストレージユニットの追加 71  
   NDMP 形式 19  
   NDMP ストレージユニットの追加 50  
   NetBackup 19  
 設定  
   クラスタ化 67

## た

代替クライアントへのリストア 13  
 高可用性 67  
 多重化  
   NDMP 26  
 重複排除  
   クライアント側 107  
 追加  
   ロボット 41  
 通知スクリプト 113  
 ディレクトリのリストア  
   DAR の無効化 67  
 テスト  
   ロボット 110  
 データ LIF 29  
 データムーバー 26  
 デバイス構成ウィザード  
   NDMP ファイラに対する NetBackup の設定 45  
 デバイスの構成ウィザード  
   使用 96  
 デバイスの自動検出 96  
 デバイスマニター 45  
 デバッグログ 103  
 テープサーバー 16  
 テープドライブ  
   異なるホストへの割り当て 19  
 統合ログ 101~102  
 ドライブ  
   NDMP 接続ホスト用の追加 43  
   構成 41  
 トラブルシューティング  
   DAR 109  
   NDMP DirectCopy 108  
   推奨事項 106  
   メディアとデバイス (UNIX の場合) 108  
   メディアとデバイス (Windows の場合) 107

## な

ノード管理 LIF 29

## は

パスワード  
   検証 40  
 バックアップ  
   3-Way  
     構成 40  
   Media Manager ストレージユニット (リモート NDMP) 17

ndmp\_end\_notify スクリプト (UNIX の場合) 119  
 ndmp\_end\_notify スクリプト (Windows) 121  
 ndmp\_end\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合) 128  
 ndmp\_end\_path\_notify スクリプト (Windows) 130  
 ndmp\_moving\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合) 133  
 ndmp\_moving\_path\_notify スクリプト (Windows) 134  
 ndmp\_start\_notify スクリプト (Windows) 116  
 ndmp\_start\_path\_notify スクリプト (UNIX の場合) 124  
 ndmp\_start\_path\_notify スクリプト (Windows) 125  
 概要 22  
 自動 98  
 手動  
     NDMP ポリシー 99  
 使用可能な形式 65  
 手順 99  
 レベル (NDMP および NetBackup) 103  
 ローカルと 3-Way 14、16、22  
 バックアップ形式  
     Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP) 17  
     NDMP 3-Way バックアップ 16  
     NDMP ローカルバックアップ 15  
 バックアップ処理  
     NDMP 22  
 [バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト  
     ALL\_FILESYSTEMS 指示句 60  
     VOLUME\_EXCLUDE\_LIST 指示句 60  
 表示  
     NetBackup ログ 102  
 ファイルとディレクトリのリストア  
     DAR の無効化 66  
 ファイルの上書き 100  
 フェールオーバー 67  
 プロトコル  
     NDMP 14  
 変更  
     インストール後 68  
 ベンダーの最新情報 41、95  
 ホスト  
     NDMP 21  
 ポリシー  
     NDMP 18  
 ポリシーストレージユニットを上書きする (Override policy storage unit)  
     設定 65

ボリューム  
 追加 50

## ま

メディアおよびデバイスの管理  
 構成 41  
 メディアとデバイス  
     トラブルシューティング 107  
 メディアとデバイス (UNIX の場合)  
     トラブルシューティング 108  
 メディアとデバイス (Windows の場合)  
     トラブルシューティング 107

## や

ユーザー主導  
     バックアップおよびアーカイブ 18  
     禁止 98  
     リストア 99  
 要件  
     イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使う 78  
 用語  
     NetBackup for NDMP 11

## ら

リストア  
     3-Way 24  
     概要 24  
     サーバーから 99  
     代替クライアント 13、18  
     手順 99  
     ファイルの上書き 100  
     ローカルと 3-Way 14、16、22  
 リモート  
     NDMP とディスクデバイス 91  
 リモート NDMP 69  
     バックアップ 17  
 レガシーログ 101  
 レベル (NDMP バックアップ) 103  
 ログディレクトリ 103、107～108  
 ロボット  
     TL8 テストの例 110  
     TLD テストの例 111  
     TLH テストの例 111  
     構成 41  
     サポートされている形式 19  
     追加 42  
     テスト 110  
     ボリュームのロボット制御ホスト 50

[ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックス 43  
論理インターフェース 29